

Jasmy Secure PC マネージャー

操作手順書

Ver. 3.8

ジャスミー株式会社



内容

商標について	2
1. Jasmy Secure PC マネージャーとは	3
2. 推奨環境	4
3. 事前準備	5
4. 起動方法	11
5. 使用方法	13
5.1. ホーム画面の見方	13
5.2. 管理下ユーザーの追加	15
5.3. 管理下ユーザーを強制的に追加する	20
5.4. 管理下ユーザーの削除	22
5.5. 管理下ユーザー一覧の表示	26
5.6. 管理下ユーザー情報の編集	35
5.7. 管理下ユーザーの検索	38
5.8. 管理下ユーザーの使用 PC の表示	40
5.9. 管理下ユーザーのプロフィール編集	45
5.10. 管理下ユーザーのエージェント設定	48
5.11. 管理下ユーザーの作業状況 (ダッシュボード) の表示	56
5.12. 管理下ユーザー稼働情報履歴の表示	64
5.13. オンラインコマンドの発行	69
5.14. QR コードの発行	77
5.15. ログ検索	84
5.16. 稼働ログのダウンロード	92
5.17. グループの作成	99
5.18. グループ一覧の表示	103
5.19. グループメンバー一覧の表示	105
5.20. グループへのメンバー追加	112
5.21. グループメンバーの編集	123
5.22. アラートの設定	131
5.23. グループからのメンバーの削除	145

5.24. グループの削除	148
5.25. 管理下 PC 一覧の表示	152
5.26. 管理下 PC 一覧表示項目の設定	154
5.27. 管理下 PC の詳細情報の表示	157
5.28. 管理下 PC の検索.....	160
5.29. BitLocker 回復キーの表示 (オプション)	161
5.30. パスワードのリセット	162
5.31. ログアウト方法	168
5.32. 言語設定	170
6. オプション一覧	172
7. 参考情報	174
7.1 アラート設定でのアプリケーションの表記名と EXE 名について.....	174
7.2 正規表現について.....	176
8. 制限事項	177
9. OSS ライセンス	178

商標について

本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。

- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国での商標または登録商標です。
- QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- ゴーストドライブは、ジャスミー株式会社の登録商標です。

1. Jasmy Secure PC マネージャーとは

Jasmy Secure PC マネージャー は、アプリケーション Jasmy Secure PC エージェントを起動している端末の一覧表示、各端末の詳細情報を表示することのできる Web サイトです。

The screenshot shows the 'Jasmy Secure PC Manager' web interface. On the left is a sidebar with navigation links: ホーム (Home), ユーザー (Users), グループ (Groups), and PC. The main content area is titled 'ユーザー一覧' (User List). It features a search bar with '名前' (Name) and 'グループ' (Group) filters, and a 'ステータス' (Status) dropdown. There are buttons for '編集' (Edit), '削除' (Delete), 'ユーザー追加' (Add User), and 'ユーザー情報をダウンロード' (Download User Information). Below these is a table listing users with columns for checkboxes, names, email addresses, status, labels, current session time, session start time, session end time, and last status update time. The table contains 8 rows of user data.

☐	名前	xxxxxxx@example.com	ステータス	ラベル	本日の稼働時間	稼働開始日時	最終稼働日時	最終ステータス更新日時
☐	中村 健太	xxxxxxx@example.com	13日 非稼働	ジンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:40:00	2024/06/24 15:40:18
☐	佐々木 智子	xxxxxxx@example.com	25分 稼働	ケイリ	01時52分	2024/07/08 09:22:00	2024/07/08 10:17:00	2024/07/08 10:17:32
☐	廣田 幸三	xxxxxxx@example.com	13日 非稼働	カイハツ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:27:00	2024/06/24 15:27:43
☐	田中 幸孝	xxxxxxx@example.com	2日 非稼働	エイギョウ	稼働無し	稼働無し	2024/07/05 18:37:00	2024/07/05 18:38:02
☐	田野辺 洋子	xxxxxxx@example.com	9日 非稼働	ジンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/28 12:24:00	2024/06/28 12:24:55
☐	石原 美由紀	xxxxxxx@example.com	10日 非稼働	シザイ	稼働無し	稼働無し	2024/06/27 14:42:00	2024/06/27 14:42:48
☐	堀野 高都	xxxxxxx@example.com	13日 非稼働	ケイリ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:59:00	2024/06/24 15:59:41

主要な機能は、以下の通りです。

- アプリケーション Jasmy Secure PC エージェントを起動しているユーザーの追加 / 削除
- ユーザー一覧
- ユーザーの検索
- PC 一覧
- PC の検索
- 端末の詳細情報表示
- Windows Update 履歴
- 稼働状況、アプリケーション利用履歴、ファイルアクセス履歴の表示
- 稼働情報履歴
- グループの作成
- アラート設定
- オンラインコマンドの発行
- QR コードの発行
- ネットワーク履歴
- ネットワーク/Web 閲覧制御の設定
- パスワードのリセット

2. 推奨環境

Jasmy Secure PC マネージャーは、以下の環境でご利用いただくことを推奨します。推奨環境以外の環境でご利用頂いた場合、また推奨環境下でもお客様のブラウザの設定によっては正しくご利用出来ない場合がございます。ご了承ください。ご不明な点、お問い合わせは、ジャスミー株式会社サポート窓口 (<https://dx.jasmy.co.jp/contact/>) までお願いします。

OS	Windows® 10 Home または Pro (64bit) Windows® 11 Home または Pro (64bit)
ブラウザ	Microsoft Edge および Chrome
メモリー容量	8GB 以上
ディスプレイ	解像度:1280×720 ドット以上
インターネット環境	稼働時にインターネットに接続できる環境
必須アプリケーション	Jasmy Secure PC エージェント

3. 事前準備

Jasmy Secure PC マネージャーを利用するには、次の手順に従って事前準備が必要です。

1. アプリケーション Jasmy Secure PC エージェントを起動します

※アプリケーションのインストールや起動方法については、Jasmy Secure PC エージェントのスタートアップガイドまたは操作手順書を参照してください

※Jasmy Secure PC エージェントを最初に立ち上げたら、メイン UI 画面（ダッシュボード）右上のユーザーメールアドレスを選択、“ユーザープロフィール”の入力を行うことができます

2. メイン UI 画面（ダッシュボード）左上にある三本線を選択し、“マネージャー起動”ボタンを選択します



3. Jasmy Secure PC マネージャーの Web サイトが開きます

事前にメールで送付されているマネージャーのメールアドレスと仮パスワード(次ページ
図参照)を入力し、“ログイン”ボタンを選択します

入力したパスワードを確認するときは  をクリックします

Jasmy Secure PC Manager

ログイン

メールアドレス*

登録したメールアドレスを入力

仮パスワードを入力



パスワードを忘れた場合

ログイン

注意:

仮パスワードの有効期限は、仮登録完了のメール受信後 30 日となります

有効期限内に、仮パスワード認証・パスワード変更を行ってください

ジャスミー株式会社

件名: [重要] Jasmy Secure PC マネージャー 初回設定のご案内

本文

本メールは、セキュリティ管理ツール「Jasmy Secure PC マネージャー」の初回設定に関するご案内です。

下記の手順に従って、有効期限までに初回ログインとパスワード変更を行ってください。

■ログイン情報

・【メールアドレス】

XXXX@YYY.co.jp

・【仮パスワード】

abcdefg123

・【有効期限】

xxxx/xx/xx まで

※期限を過ぎると仮パスワードは無効になります。

■初回設定手順(所要 1～3 分)

まずは、「Jasmy Secure PC エージェント」をインストールおよびログインしてください。

※インストール方法は、別にお送りした「Jasmy Secure PC エージェント 初回設定のご案内」メールをご参照ください。

1. Jasmy Secure PC エージェントを起動し、画面左上のメニュー(三本線)から

「マネージャー起動」を選択します。

2. 「Jasmy Secure PC マネージャー」が起動したら、

上記の【メールアドレス】と【仮パスワード】でログインしてください。

3. 続いて表示されるパスワード変更画面で、新しいパスワードを設定してください。

(8文字以上、英字・数字・記号の組み合わせを推奨)

設定が完了すると、「Jasmy Secure PC マネージャー」をご利用いただけます。

仮パスワードでは操作できませんので、必ずパスワードを変更してください。

ご不明な点、お問い合わせは、

ジャスミー株式会社サポート窓口 (<https://dx.jasmy.co.jp/contact/>) にお問い合わせください。

4. パスワード初期設定画面が表示されますので、メールアドレスが正しいことを確認します。事前にメールで送付されている仮パスワードを入力、次に新しいパスワードを入力し、“ログイン”ボタンを選択します

※新しいパスワードは、8文字以上で入力してください。英字・数字・記号の組み合わせを推奨します。利用できる特殊記号は (^ \$ * . [] { } () ? " ! @ # % & / \ , > < ' : ; | _ ~ ` = + -) になります。

注意：

仮パスワード認証・パスワード再設定を行わなかった場合は、Jasmy Secure PC マネージャーは、利用できません

必ず仮パスワード認証・パスワード再設定(手順3と4)を行ってください

The screenshot shows a web browser window with the title 'パスワード初期設定 | Jasmy Secure'. The address bar shows the URL 'https://manager.jasmy-securepc.com/init-pw?e...'. The main heading is 'Jasmy Secure PC Manager'. Below it, a box titled 'パスワード初期設定' contains the email address 'xxxxxxxxxx@example.com'. There are two input fields: '仮パスワード*' (Temporary Password) and '新しいパスワード*' (New Password), both with a red '入力' (Input) label. Below the fields, a message states: '8文字以上でパスワードを入力してください。英字・数字・記号の組み合わせを推奨します。利用できる特殊記号：(^ \$ * . [] { } () ? " ! @ # % & / \ , > < ' : ; | _ ~ ` = + -)'. At the bottom of the box is an orange button labeled 'パスワード初期設定'. The footer of the page shows 'ver: 3.'.

5. Jasmy Secure PC エンドユーザーライセンス規約を読み、画面一番下の“Jasmy Secure PC エンドユーザーライセンス規約に同意する”チェックボックスにチェックをいれます
6. “利用開始する”ボタンを選択します

Jasmy Secure PC Manager

Jasmy Secure PCエンドユーザーライセンス規約

Jasmy Secure PC Managerを利用開始するには、以下の規約に同意する必要があります。

Jasmy Secure PC エンドユーザーライセンス規約

ユーザは、本ユーザソフトウェアのダウンロード及び本サービスの利用にあたり、本 Jasmy Secure PC エンドユーザーライセンス規約に同意するものとします。

1. 定義

稼働データ...端末が稼働している間に生成されるデータをいい、本ユーザソフトウェアが起動されている間に本ユーザソフトウェアにより取得される、操作ログ(入出力のログ、データの作成、保存、編集若しくは破壊のログ、周辺機器若しくは記憶媒体の着脱又はこれらとの間のデータ転送等に関する情報)又は通信ログ(インターネットへの接続のログ、接続先のウェブサイトを特定する情報等)その他のログを含みます。

☐ Jasmy Secure PCエンドユーザーライセンス規約に同意する

利用開始する

ver: 1.0.0.0bfdacb

Jasmy Secure PC Manager

Jasmy Secure PCエンドユーザーライセンス規約

Jasmy Secure PC Managerを利用開始するには、以下の規約に同意する必要があります。

(3) 本サービスに関するアンケート実施のため。

(4) 本サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため。

(5) ユーザへのご連絡のため。

(6) ユーザからのお問い合わせの際の本人確認その他の対応のため。

(7) 本サービスの利用に関する統計データの作成のため。


(8) 本ユーザ規約に違反する態様でのご利用を防止するため。

☒ Jasmy Secure PCエンドユーザーライセンス規約に同意する

利用開始する

ver: 1.0.0.0bfdacb

7. Jasmy Secure PC マネージャーの事前準備が完了しました



注意:

起動直後は、管理するユーザー(アプリケーション Jasmy Secure PC エージェントを利用しているユーザー)は、空の状態です

「[5.2. 管理下ユーザーの追加](#)」を参照して管理するユーザーを追加し、ご利用ください

4. 起動方法

Jasmy Secure PC マネージャーは、下記の手順に従って Web サイトを開きます

1. Jasmy Secure PC エージェントを起動します

※アプリケーションの起動方法は、Jasmy Secure PC エージェントの操作手順書
を参照してください


2. メイン UI 画面(ダッシュボード)左上にある三本線を選択し、“マネージャーの起動”ボタンを選択します




3. Jasmy Secure PC マネージャーの Web サイトが開きます

4. 登録したメールアドレスと事前準備で変更したパスワードを入力し、“ログイン”ボタンを選択します

入力したパスワードを確認するときは  をクリックします



5. ホーム画面が表示され、Jasmy Secure PC マネージャーを利用することができます



5. 使用方法

5.1. ホーム画面の見方

ホーム画面には、以下の項目が表示されます



➤ メニュー (①)

✧ ホーム

✧ ユーザー

詳細は、「[5.5. 管理下ユーザー一覧の表示](#)」を参照してください

✧ グループ

詳細は、「[5.18. グループ一覧の表示](#)」を参照してください

✧ PC

詳細は、「[5.25. 管理下 PC 一覧の表示](#)」を参照してください

※お使いのアカウントによっては”BitLocker 回復キー”項目も表示されます(オプション) 詳細は「[5.29. BitLocker 回復キーの表示](#)」を参照してください

➤ 現在ログインしている管理者アカウント(②)

<プルダウンリスト>

- マネージャーのメールアドレス
- 言語設定
- FAQ
- エンドユーザーライセンス規約
- ログアウト

➤ 遷移履歴リスト(③)

画面の遷移履歴が表示され、遷移履歴(リンク)を選択することで遷移元画面に戻ることができます

➤ ホーム(④)



(i) 有効ユーザー数

管理している有効なユーザーの数を表示

ユーザー一覧へのリンク

(ii) グループ数

作成したグループの数を表示

グループ一覧へのリンク

(iii) 有効 PC 数

管理している PC の数を表示


PC 一覧へのリンク

➤ バージョン情報(⑤)

ホーム画面右下にて、バージョンを確認できます


5.2. 管理下ユーザーの追加

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある“有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧画面から“ユーザー追加”ボタンを選択します

<リスト表示>




※ユーザー一覧の表示モードは“リスト表示”(*)と“カード表示”(次ページ参照)があり

ます(初回起動時は、“リスト表示”で表示します)

詳細は [5.5. 管理下ユーザー一覧の表示](#) を参照してください

<カード表示>



3. ユーザー追加画面で追加したいユーザーのメールアドレスを入力フォームに入力し、“リクエスト送信”ボタンを選択します



メールアドレスを入力する際メールアドレス形式でないものが入力された場合、入力欄の下にメッセージを表示し、“リクエスト送信”ボタンを選択することができなくなります

4. 確認ダイアログに表示されたユーザーのメールアドレスが正しい事を確認し、“ユーザーにリクエスト送信”ボタンを選択します



※このとき、入力したメールアドレスのユーザーにリクエストメールが送信されます 詳細は、Jasmy Secure PC エージェントの操作手順書を参照してください
リクエストを送ったユーザーが承認すると、ユーザー一覧にユーザーが追加されます



➤ メッセージ(①)

✧ リクエスト送信に成功した場合:「ユーザー追加のリクエストを送信しました。」
成功したメールアドレスが複数あったとしても、メッセージはまとめて1つ表示します

✧ リクエスト送信に失敗した場合:エラー内容に応じたメッセージを表示
失敗した場合には、エラー内容に応じたメッセージを表示します

➤ リクエスト送信をしたメールアドレス(②)

リクエスト送信したメールアドレスが表示されます

なお、複数名のユーザーを一度に登録したい場合は、下記の 2 種類の方法があります

- 送信先を追加して行う方法
- CSV ファイルからメールアドレスを読み込ませる方法

<送信先を追加して行う方法>

- ① ユーザー追加画面で“送信先追加”ボタンを選択します

メールアドレス入力フォームが追加されるので、追加したいユーザーの人数分入力フォームを追加し、各入力フォームにメールアドレスを入力後“リクエスト送信”ボタンを選択します

※入力フォームを削除したい場合は、フォーム右端にある“削除”ボタンを選択してください

※“削除”ボタンがグレーになって押せない時は再度“送信先追加”ボタンを選択し、“削除”ボタンが押せる状態になったら削除したい行の“削除”ボタンを選択してください


- ② 確認ダイアログに表示されたユーザーのメールアドレスが正しい事を確認し、“ユーザーにリクエスト送信”ボタンを選択します

< CSV ファイルからメールアドレスを読み込ませる方法 >

- ① ユーザー追加画面で“CSV ファイル読み込み”ボタンを選択します



ファイルを開くダイアログが表示されるので、追加登録したいユーザーのメールアドレスが入力された CSV ファイルを選び、“開く”ボタンを選択します



- ② CSV ファイルよりメールアドレスが読み込まれます

メールアドレスが入力されたら“リクエスト送信”ボタンを選択します

- ③ 確認ダイアログに表示されたユーザーのメールアドレスが正しい事を確認し、“ユーザーにリクエスト送信”ボタンを選択します

※CSV ファイルに入力したメールアドレスの数が多い場合 処理に時間がかかる場合があります。

5.3. 管理下ユーザーを強制的に追加する


※この機能はユーザーを強制的に追加する権限があるマネージャーにのみご利用いただけるオプションです。権限のあるマネージャーには[強制的に追加]ボタンが表示されます

ユーザーの強制的追加の権限付与をご希望の方は、sales@jasmy.co.jp までご連絡ください

1. ユーザー追加画面で追加したい強制追加対象のユーザーのメールアドレスを入力フォームに入力し、“強制的に追加”ボタンを選択します



確認ダイアログに表示されたユーザーのメールアドレスが正しい事を確認し、“強制的に追加”ボタンを選択します



2. ユーザー一覧にユーザーが強制追加されます



➤ メッセージ(①)

- ✧ 送信に成功した場合:「ユーザーを強制追加しました。」

追加したメールアドレスが複数あったとしても、メッセージはまとめて1つ表示します

- ✧ 送信に失敗した場合:エラー内容に応じたメッセージを表示


失敗した場合には、エラー内容に応じたメッセージを表示します

➤ 送信をしたメールアドレス(②)

送信したメールアドレスが表示されます


5.4. 管理下ユーザーの削除

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します




2. ユーザー一覧のリスト表示から、削除したいユーザーのチェックボックスにチェックをいれます

<リスト表示>




※管理下ユーザーの削除は“ユーザー一覧”の“リスト表示”画面でのみ行えます

3. “削除”ボタンを選択します




“ユーザー削除”ダイアログが表示されるので、削除ユーザー名とメールアドレスが正しいことを確認し、ダイアログにある”削除”ボタンを選択します




※ ここでの削除はあくまで管理下ユーザーから外れることであり、ユーザーが削除されることではありません。


- 全員を一度に削除する場合は、“ユーザー一覧(リスト表示)”画面一番上のチェックボックスを選択します



- “削除”ボタンを選択します



6. “ユーザー削除”ダイアログが表示されるので削除ユーザー名が正しいことを確認し
ダイアログにある”削除”ボタンを選択します




5.5. 管理下ユーザー一覧の表示

Jasmy Secure PC マネージャーでは、ユーザー一覧の表示モードに“リスト表示”と“カード表示”があります

なお、初回起動時は、“リスト表示”で表示し、表示モードを変更した場合は、次回以降表示モードの状態を維持します


<リスト表示>

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある“有効ユーザー数”を選択します



- リスト表示で現在ログインしている管理者が管理をしているユーザーの一覧が表示され

ます



- 名前検索ボックス(①)

ユーザー名の入力によりユーザーを検索(部分一致)することができます

- グループフィルター選択リスト(②)

作成したグループを選択することにより、選択したグループに登録されているユーザーのみを表示することができます

グループ作成については、「[5.17. グループの作成](#)」を参照してください

- ステータス選択リストボックス(③)

表示させたいステータス(指定なし・稼働・離席・休憩・非稼働)を選択することにより、選択されたステータスのユーザーのみを表示することができます

- 表示形式ラジオボタン(④)

2つの方法(リスト表示・カード表示)から表示方法を選択することができます

※ユーザーの編集・削除は「リスト表示」画面から行います

➤ ユーザー選択チェックボックス(⑤)

編集したいユーザーのチェックボックスを選択することにより編集ボタン(⑭)、削除ボタン(⑮)が選択できるようになります。一番上のチェックボックスを選択すると、ユーザー全員が選択され一括編集・削除ができます

➤ 名前(⑥)

管理しているユーザー名を表示します

ユーザー名を選択するとユーザーの使用 PC 一覧ページ・稼働情報ページに遷移します

➤ メールアドレス(⑦)

管理しているユーザーのメールアドレスを表示します

➤ ステータス(⑧)

ユーザーの現在のステータスを表示します

注)ユーザーの PC の動作環境によっては Jasmy Secure PC エージェントでのステータスと異なる場合があります

➤ ラベル(⑨)

ユーザーに設定したテキストを表示します

➤ 本日の稼働時間(⑩)

当日の稼働時間を表示します

➤ 稼働開始日時(⑪)

ユーザーの稼働開始日時を表示します

➤ 最終稼働日時(⑫)

ユーザーの最終稼働日時を表示します

➤ 最終ステータス更新日(⑬)

ユーザーの最終ステータス更新日を表示します

➤ 編集ボタン(⑭)

ユーザー編集画面を表示します

ユーザー選択チェックボックス(⑤)が選択されていない時はボタンの選択はできません

➤ 削除ボタン(⑮)

ユーザー削除画面を表示します


ユーザー選択チェックボックス(⑤)が選択されていない時はボタンの選択はできません

➤ ユーザー追加ボタン(⑯)

ユーザー追加画面を表示します

ユーザー追加の方法は、「[5.2. 管理下ユーザー追加](#)」を参照してください

➤ 表示情報の選択(⑰)



ユーザー一覧に表示する項目を選ぶことができます

- 名前
- 名前(かな)
- メールアドレス
- ステータス
- 社員番号
- 所属

- ラベル
- 本日の稼働時間
- 稼働開始日時
- 最終稼働日時
- 最終ステータス更新時間

➤ 項目タイトル(⑱)

各項目のタイトル名を選択すると、それぞれの項目の並び順を昇順・降順に変えることができます

※ひらがな・カタカナ・アルファベット・数字で並び順を変えることができます

➤ ユーザー情報をダウンロード(⑲)

ユーザー一覧の情報を CSV ファイルでダウンロードします

➤ ページ更新(⑳)

表示されているページを最新の状態にします

<カード表示>

“ユーザー一覧”画面の初回起動時は”リスト表示“で表示し、表示モードを変更した場合は、次回以降表示モードの状態を維持します

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある“有効ユーザー数”を選択します




2. 現在ログインしている管理者が管理をしているユーザーの一覧が表示されます

“ユーザー一覧”画面の右上にあるラジオボタンを右側の”カード表示” にします

The screenshot shows the 'ユーザー一覧' (User List) page in the 'Jasmy Secure PC Manager' application. The page has a sidebar with navigation links: ホーム (Home), ユーザー (User), グループ (Group), and PC. The main content area is titled 'ユーザー一覧' and contains a table of users. The table has columns: 名前 (Name), メールアドレス (Email Address), ステータス (Status), ラベル (Label), 本日の移動時間 (Today's Move Time), 移動開始日時 (Move Start Date/Time), 最終移動日時 (Last Move Date/Time), and 最終ステータス更新日時 (Last Status Update Date/Time). The table lists several users, including 中村 優華, 佐々木 智子, 黒田 幸三, 田中 幸孝, 田野辺 洋子, 石原 美由紀, and 菊野 高都. A red box highlights the 'カード表示' (Card View) radio button in the top right corner of the user list area.

名前	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の移動時間	移動開始日時	最終移動日時	最終ステータス更新日時
中村 優華	xxxxxxxxxx@example.com	13日 非稼働	ジンジ	移動無し	移動無し	2024/06/24 15:40:00	2024/06/24 15:40:18
佐々木 智子	xxxxxxxxxx@example.com	25分 稼働	ケイリ	01時52分21秒	2024/07/08 09:22:00	2024/07/08 10:17:00	2024/07/08 10:17:32
黒田 幸三	xxxxxxxxxx@example.com	13日 非稼働	カイハツ	移動無し	移動無し	2024/06/24 15:27:00	2024/06/24 15:27:43
田中 幸孝	xxxxxxxxxx@example.com	2日 非稼働	エイギョウ	移動無し	移動無し	2024/07/05 18:37:00	2024/07/05 18:38:02
田野辺 洋子	xxxxxxxxxx@example.com	9日 非稼働	ジンジ	移動無し	移動無し	2024/06/28 12:24:00	2024/06/28 12:24:55
石原 美由紀	xxxxxxxxxx@example.com	10日 非稼働	シザイ	移動無し	移動無し	2024/06/27 14:42:00	2024/06/27 14:42:48
菊野 高都	xxxxxxxxxx@example.com	13日 非稼働	ケイリ	移動無し	移動無し	2024/06/24 15:59:00	2024/06/24 15:59:41

3. カード表示でユーザー一覧が表示されます



➤ 名前検索ボックス(①)

ユーザー名の入力によりユーザーを検索(部分一致)することができます

➤ グループフィルター選択リスト(②)

作成したグループを選択することにより、選択したグループに登録されているユーザーのみを表示することができます

グループ作成についての詳細は、「[5.17. グループの作成](#)」を参照してください

➤ ステータス選択リストボックス(③)

表示させたいステータス(指定なし・稼働・離席・休憩・非稼働)を選択することにより、選択されたステータスのユーザーのみを表示することができます

➤ 表示形式ラジオボタン(④)

2つの方法(リスト表示・カード表示)から表示方法を選択することができます

➤ ユーザー追加ボタン(⑤)

ユーザー追加画面を表示します

ユーザー追加の方法は、「[5.2. 管理下ユーザー追加](#)」を参照してください

➤ ユーザー情報(⑥)



i. 稼働ステータス

ユーザーの最新稼働ステータスを表示します

注)ユーザーの PC の動作環境によっては Jasmy Secure PC エージェントでのステータスと異なる場合があります

ii. 経過時間

i の稼働ステータス状態に切り替わってからの経過時間を表示します

iii. ユーザー名

管理しているユーザーの名前を表示します

iv. 社員 No.

管理しているユーザーの社員 No.を表示します

v. 所属名

管理しているユーザーの所属名を表示します

vi. メールアドレス

管理しているユーザーのメールアドレスを表示します

vii. ラベル

ユーザーに設定したテキストを表示します

viii. 稼働時間


当日の稼働時間 (Jasmy Secure PC エージェントを起動してから)を表示しています

➤ ページ更新(⑦)

表示されているページを最新の状態にします

5.6. 管理下ユーザー情報の編集


1. ホーム画面の左にあるメニューの”ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧が表示されます

“リスト表示”ラジオボタンを選択し、変更したいユーザーのチェックボックスにチェックを入れて“編集”ボタンを選択します


<リスト表示>




※管理下ユーザーの編集は“ユーザー一覧”の“リスト表示”画面でのみ行えます

3. 編集画面が表示されます

ユーザー名を選択します



4. 編集ボックスが表示されます



ここでは以下の項目の変更が可能です

- ✧ 姓(かな)
- ✧ 名(かな)
- ✧ 姓
- ✧ 名
- ✧ 社員番号
- ✧ 所属
- ✧ ラベル

※メールアドレスの変更はできません


5. 編集が完了したら“更新”ボタンを選択してください

注意:

こちらの編集画面で編集した項目は、Jasmy Secure PC マネージャー上で共有となっているため、変更した管理者の Jasmy Secure PC マネージャー上だけではなく、変更したユーザーを管理下に設定している全管理者上で編集した項目が変更されます。従って他の管理者によって変更された場合は、自分の Jasmy Secure PC マネージャー上の表示が変更になります。

5.7. 管理下ユーザーの検索


1. ホーム画面の左にあるメニューの”ユーザー”、または、ホームにある“有効ユーザー数”を選択します



2. 名前検索ボックスに検索キーワードを入力します

検索キーワードには、検索をしたいユーザーのユーザー名を入力してください。検索方法は、部分一致となります。

<リスト表示>




<カード表示>




5.8. 管理下ユーザーの使用 PC の表示

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、またはホームにある”有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧から使用 PC 状況を表示させたいユーザー一名を選択します

<リスト表示>



ユーザー一覧

ユーザー一覧

名前 編集 削除

ユーザー追加 ユーザー情報をダウンロード

名前 グループ ステータス

表示情報の選択

☐	名前	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の稼働時間	稼働開始日時	最終稼働日時	最終ステータス更新日時
☐	中村 健太	xxxxxxxxx@example.com	12日 稼働中	ジンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:40:00	2024/06/24 15:40:18
☒	佐々木 智子	xxxxxxxxx@example.com	25分 稼働中	ケイリ	01時52分	2024/07/08 09:22:00	2024/07/08 10:17:00	2024/07/08 10:17:32
☐	廣田 幸三	xxxxxxxxx@example.com	13日 稼働中	カイハツ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:27:00	2024/06/24 15:27:43
☐	田中 幸孝	xxxxxxxxx@example.com	2日 稼働中	エイギョウ	稼働無し	稼働無し	2024/07/05 18:37:00	2024/07/05 18:38:02
☐	田野辺 洋子	xxxxxxxxx@example.com	9日 稼働中	ジンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/28 12:24:00	2024/06/28 12:24:55
☐	石原 美由紀	xxxxxxxxx@example.com	10日 稼働中	シザイ	稼働無し	稼働無し	2024/06/27 14:42:00	2024/06/27 14:42:48
☐	島野 高都	xxxxxxxxx@example.com	13日 稼働中	ケイリ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:59:00	2024/06/24 15:59:41

<カード表示>



3. 選択したユーザーの使用 PC 一覧を表示します



➤ 遷移履歴リスト(①)

画面の遷移履歴が表示され、遷移履歴(リンク)を選択することで遷移元画面に戻ることができます

➤ 使用 PC 台数(②)

指定したユーザーの使用 PC 台数を表示します

➤ 検索ボックス(③)

使用中の PC を検索できます

➤ 端末名 (④)

選択したユーザーが使用している端末名を表示します

稼働状況を知りたい PC 名を選択すると稼働状況ページ(ダッシュボード)に遷移します

➤ ユーザー編集 (⑤)

ユーザープロフィールの編集を表示します

詳細は、「[5.9. 管理下ユーザーのプロフィール編集](#)」を参照してください

➤ エージェント設定 (⑥)

エージェント設定画面を表示します

詳細は、「[5.10. 管理下ユーザーのエージェント設定](#)」を参照してください

➤ ユーザープロフィール (⑦)



i ユーザー名

管理しているユーザー名を表示します

ii 社員 No.

管理しているユーザーの社員 No.を表示します

iii 所属名

管理しているユーザーの所属名を表示します

iv メールアドレス

管理しているユーザーのメールアドレスを表示します

v ラベル

ユーザーに設定したテキストを表示します

vi 稼働時間


管理しているユーザーの稼働時間を表示します

ユーザープロフィールは編集することができます

詳細は「[5.9. 管理下ユーザーのプロフィール編集](#)」を参照してください


5.9. 管理下ユーザーのプロフィール編集

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します



ユーザー一覧からエージェント設定を行いたいユーザー名を選択します

<リスト表示>




<カード表示>



3. 選択したユーザーの使用 PC 一覧画面を表示します

“ユーザー編集”ボタンを選択します



4. “ユーザープロフィール編集”画面が表示されます




編集できるのは以下の項目です

- ◇ 氏名
- ◇ 氏名(かな)
- ◇ 社員番号
- ◇ 所属
- ◇ ラベル

5. 編集が完了したら“適用”ボタンを選択してください


5.10. 管理下ユーザーのエージェント設定

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧からエージェント設定を行いたいユーザー名を選択します

<リスト表示>




<カード表示>



3. 選択したユーザーの使用 PC 一覧画面を表示します

“エージェント設定”ボタンを選択します



4. エージェント設定ダイアログを表示します



ここで設定できるのは、以下の 8 項目となります

- ・アプリケーション
- ・接続先
- ・タイトル
- ・稼働状況
- ・URL
- ・稼働開始
- ・ネットワーク
- ・稼働終了

設定したい項目のタブを選択し、各項目を設定します

➤ アプリケーション

管理下のユーザーが使用しても良いアプリケーションを設定します。タブを切り替えた直後は、各アプリケーションの項目は閉じた状態となっています。アプリケーション名を選択、項目を開き使用を許可するアプリケーションにチェックを入れ”適用”ボタンを選択します。



< 項目 Close 状態 >

アプリケーション タイトル URL ネットワーク IPアドレス 稼働状況 稼働開始 稼働終了

ユーザーに使用を許可するアプリケーションを選択・チェックします。但し、チェックを全部外した場合はアプリケーションのアラート設定が解除されます。

☐ Windowsアプリケーション ①
☐ Microsoft Edge ☐ Internet Explorer ☐ 電卓 ☐ カレンダー ☐ メモ帳 ☐ メール
☐ フォト ☐ ペイント ☐ ワードパッド ☐ メディアプレイヤー ☐ Microsoft Store
☐ システムツール ②
☐ エクスプローラー ☐ 設定 ☐ コマンドプロンプト ☐ PickerHost ☐ ScreenClippingHost
☐ ShellExperienceHost ☐ StartMenuExperienceHost ☐ SearchHost ☐ ApplicationFrameHost
☐ Widgets
☐ Microsoft365 ③

閉じる 適用

<項目 Open 状態>

許可するアプリケーションにチェックを入れ“適用”ボタンを選択します。

ただし、全部のチェックを外した場合はアプリケーションのアラート設定が解除されます

➤ タイトル

アクセスを拒否するタイトルを入力し、“適用”ボタンを選択します
 入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します
 入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

アプリケーション タイトル URL ネットワーク IPアドレス 稼働開始 稼働終了

拒否タイトルリスト

追加 ①

削除 ②

閉じる 適用

➤ URL

アクセスを拒否する URL を入力し、“適用”ボタンを選択します
 入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します
 入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

アプリケーション タイトル URL ネットワーク IPアドレス 稼働開始 稼働終了

拒否リスト

追加 ①

削除 ②

閉じる 適用

➤ ネットワーク

許可するネットワークを設定し、“適用”ボタンを選択します ネットワークは以下の 6 種類を設定できます

- ・オフィス内 Wi-Fi
- ・自宅 Wi-Fi
- ・携帯データネットワーク
- ・オフィス VPN
- ・オフィス内ネットワーク
- ・自宅ネットワーク

アプリケーション

タイトル

URL

ネットワーク

接続先

稼働状況

稼働開始

稼働終了

SSID/VPN/APN名の入力設定

☐ 設定に正規表現を使用

⚠

上記「設定に正規表現を使用」にチェックを入れると、SSID名、VPN名、APN名にワイルドカード（前方一致・部分一致など）が使えます

オフィス内ネットワーク(グローバル外部IPv4/IPv6アドレス) オプション

オフィス内Wi-Fi

*大文字小文字を区別します

ネットワーク名(エージェント表示用)

SSID 必須

入力

メモ

ネットワーク名(エージェント表示用)

SSID 必須

メモ

削除

削除

☒ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで オフィス内ネットワーク であることを確認する

携帯データネットワーク

*大文字小文字は区別されません

ネットワーク名(エージェント表示用)

APN 必須

入力

メモ

ネットワーク名(エージェント表示用)

APN 必須

メモ

削除

削除

☐ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで オフィス内ネットワーク であることを確認する

オフィスVPN

*大文字小文字は区別されません

*VPN接続名とサーバーIPアドレスのいずれかは必須です

ネットワーク名(エージェ...

VPN接続名 *

入力

サーバーIPアドレス *

メモ

ネットワーク名(エージェ...

VPN接続名 *

サーバーIPアドレス *

メモ

削除

削除

☐ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで オフィス内ネットワーク であることを確認する

自宅ネットワーク名(グローバル外部IPv4/IPv6アドレス) オプション

自宅Wi-Fi

*大文字小文字を区別します

ネットワーク名(エージェント表示用)

SSID 必須

入力

メモ

ネットワーク名(エージェント表示用)

SSID 必須

メモ

削除

削除

☐ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで 自宅ネットワーク であることを確認する

閉じる

適用

入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します

入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

各入力欄に入力する内容は

・オフィス Wi-Fi/自宅 Wi-Fi

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

SSID:許可する Wi-Fi の SSID を入力します 許可する場合 入力必須

メモ:許可するネットワークに関する情報等を入力できます。入力任意

・携帯データネットワーク

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

APN:許可する携帯ネットワークの APN(アクセスポイント名)を入力します

許可する場合 入力必須

メモ:許可するネットワークに関する情報等を入力できます。入力任意

※APN にはお使いの PC の[設定] の[ネットワークとインターネット] > [携帯電話]
> [APN の追加] の画面でご自身で設定をした APN 名を入力してください

・オフィス VPN

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

VPN 接続名:接続する VPN の名前を入力します

サーバーIP アドレス:接続先のサーバーのアドレスを入力します

※許可する場合 VPN 接続名とサーバーIP アドレスは必ずどちらかが入力されている必要があります

メモ:許可する VPN に関する情報等を入力できます。入力任意

・オフィス内ネットワーク(グローバル IPv4/IPv6 アドレス)/
自宅ネットワーク(グローバル IPv4/IPv6 アドレス)

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

グローバル外部 IP アドレス:許可するネットワークの SSID を入力します 許可する場合 入力必須

メモ:許可するネットワークに関する情報等を入力できます。入力任意

管理者によりネットワークが設定された場合は、それ以降 Jasmy Secure PC エージェント または Jasmy Secure PC エージェント DR で接続先の設定をしても管理者によるネットワーク管理となります。

ユーザーが指定したネットワーク(SSID)以外のネットワーク(SSID)に接続した場合マネージャーにメールでお知らせします(この機能はオプションです。オプションをご希望の方は、sales@jasmy.co.jp までご連絡ください)

SSID 名および VPN 名は正しい名称を入力してください。特に SSID 名は大文字小文字を区別しますので間違いなく入力してください。(VPN 名は大文字小文字は区別しません) 管理下ユーザーが Jasmy Secure PC エージェント Ver.3.3 以前を使用している場合 VPN 名には VPN 名に加えて VPN サーバー名の入力も必要です。

正しく入力しなかった場合 Jasmy Secure PC エージェント側で 正しく指定した Office Wi-Fi と Office VPN に接続していても「現在の環境は注意が必要です」と表

示されオプション設定しているマネージャーにはメールが届くことになります。
また SSID 名および VPN 名には正規表現での入力が可能です。正規表現で入力を行う場合、“SSID 名、VPN 名の入力に正規表現パターンを使用する”にチェックを入れてください。正規表現については [7.2 正規表現](#)について を参照ください。
有線ネットワークのみ接続している場合の設定には オフィスネットワーク名(グローバル IPv4/IPv6 アドレス)または自宅ネットワーク(グローバル IPv4/IPv6 アドレス)の項目にネットワーク名とグローバル IP アドレスを入力します。

➤ 接続先

許可する / 拒否する IP アドレスを入力し、“適用”ボタンを選択します
入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します
入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

The screenshot shows a web interface for managing IP addresses. At the top, there are tabs: アプリケーション, タイトル, URL, ネットワーク, IPアドレス (selected), 稼働状況, 稼働開始, 稼働終了. Below the tabs, there are two main sections: '許可する接続先' (Allow connections) and '拒否する接続先' (Deny connections). Each section has a text input field labeled '入力' (Input) and a '追加' (Add) button. To the right of the input fields are '削除' (Delete) buttons labeled ① and ②. At the bottom, there are '閉じる' (Close) and '適用' (Apply) buttons. The '適用' button is highlighted with a red box.

入力は個別指定、範囲指定、CIDR 表記が使用できます。各指定方法は下記を参考にしてください

•IPv4 での指定

個別指定(例:192.168.4.1)
範囲指定(例:192.168.4.1-192.168.4.5)
CIDR 表記 (例:192.168.4.1/32)

•IPv6 での指定

個別指定(例:fe80::5a76:acff:fea2:90d0)
範囲指定(例:fe80::5a76:acff:fea2:90d0-fe80::5a76:acff:fea2:90d2)
CIDR 表記 (例: fe80::5a76:acff:fea2:90d0/64)

➤ 稼働開始

ユーザーが稼働する曜日を設定します。こちらを設定すると、ユーザーの稼働する曜日に稼働開始が確認されると、お知らせメールが送信されます。
稼働曜日 (①)を設定後、“適用”ボタンを選択します。

アプリケーション

タイトル

URL

ネットワーク

IPアドレス

稼働開始

稼働終了

稼働開始のお知らせ

月

火

水

木

金

土

日

①

閉じる

適用

➤ 稼働終了

稼働終了時刻をお知らせする曜日を設定します。

こちらを設定すると、ユーザーが稼働終了した翌日の 9:00 にお知らせメールが送信されます。

稼働曜日 ①を設定後、“適用”ボタンを選択します。

アプリケーション

タイトル

URL

ネットワーク

IPアドレス

稼働開始

稼働終了

稼働終了のお知らせ

月

火

水

木

金

土

日


①

閉じる

適用


5.11. 管理下ユーザーの作業状況(ダッシュボード)の表示

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧から作業状況を表示させたいユーザーを選択します

<リスト表示>



名前	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の稼働時間	稼働開始日時	最終稼働日時	最終ステータス更新日時
中村 健太	xxxxxxxxxx@example.com	12日 稼働中	シンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:40:00	2024/06/24 15:40:18
佐々木 智子	xxxxxxxxxx@example.com	25分 稼働中	ケイリ	01時21分	2024/07/08 09:22:00	2024/07/08 10:17:00	2024/07/08 10:17:32
廣瀬 幸三	xxxxxxxxxx@example.com	12日 稼働中	カイバツ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:27:00	2024/06/24 15:27:43
田中 幸孝	xxxxxxxxxx@example.com	2日 稼働中	エイギョウ	稼働無し	稼働無し	2024/07/05 18:37:00	2024/07/05 18:38:02
田野辺 洋子	xxxxxxxxxx@example.com	9日 稼働中	シンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/28 12:24:00	2024/06/28 12:24:55
石原 美由紀	xxxxxxxxxx@example.com	10日 稼働中	シザイ	稼働無し	稼働無し	2024/06/27 14:42:00	2024/06/27 14:42:48
菊野 高都	xxxxxxxxxx@example.com	13日 稼働中	ケイリ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:59:00	2024/06/24 15:59:41

<カード表示>



25分 稼働中

00時21分39秒

佐々木 智子

社員番号: 000000055

所属: 営業部

xxxxxxxxxx@example.com

エイギョウ

稼働時間: 02時21分39秒

9日 稼働中

23時22分

田野辺 洋子

社員番号: 000000053

所属: 人事部

xxxxxxxxxx@example.com

シンジ

稼働時間: 稼働無し

13日 稼働中

19時18分

菊野 高都

社員番号: 000000051

所属: 経理部

xxxxxxxxxx@example.com

ケイリ

稼働時間: 稼働無し

13日 稼働中

20時30分

廣瀬 幸三

社員番号: 000000054

所属: 経理部

xxxxxxxxxx@example.com

カイバツ

稼働時間: 稼働無し

2日 稼働中

17時19分

田中 幸孝

社員番号: 000000049

所属: 営業部

xxxxxxxxxx@example.com

エイギョウ

稼働時間: 稼働無し

16日 稼働中

21時15分

石原 美由紀

社員番号: 000000050

所属: 経理部


xxxxxxxxxx@example.com

シザイ

稼働時間: 稼働無し


3. 選択したユーザーの使用 PC 一覧画面を表示します

使用 PC 一覧から稼働状況を確認したい PC 名を選択します



(1) 稼働状況

稼働状況を知りたい日付を指定し、稼働状況を表示します



➤ 遷移履歴リスト(①)

画面の遷移履歴が表示され、遷移履歴(リンク)を選択することで遷移元画面に戻ることができます

➤ 使用 PC 名(②)

選択したユーザーが使用している PC の名前を表示します

➤ 各種メニュー欄(③)

以下のメニューに遷移します

- ✧ ダッシュボード
- ✧ 稼働情報履歴
- ✧ コマンド発行
- ✧ ログ検索

➤ 日付指定枠(④)

確認したい稼働日を設定します

➤ 作業状況確認(⑤)

稼働時間や PC のパフォーマンスについて、以下の項目を表示します

- ◇ 稼働時間
- ◇ 各稼働ステータスの累計時間円グラフ
- ◇ 当日累計マウス移動距離
- ◇ 当日累計マウスクリック回数
- ◇ 当日累計キーボード使用回数
- ◇ タイムライン

(2) 端末

指定したユーザーが使用している PC の端末情報を表示します

端末

コンピューター名	WPL-WC02
製品名	82R3
OS名	Microsoft Windows 11 Pro
Agent Version	2.8.704.0 PRO

ネットワーク接続

接続先	tsubasa-2goukan
VPN接続	データ無し
ローカルIP	192.xxx.xxx.xx
グローバルIP	117.xxx.xxx.xx

- ✧ コンピューター名
- ✧ 製品名
- ✧ OS 名
- ✧ Agent Version
- ✧ “詳細”ボタン:ユーザーが使用している PC の詳細情報を表示します

PC詳細 最終更新日時: 2024/07/08 12:51:14

最終更新日時	
コンピューター名	WPL-WC02
製品名	82R3
製造	LENOVO
シリアル番号	PF44LCRG
OS	Microsoft Windows 11 Pro
OS Version	10.0.22631
OSエディション	Professional
OS名	Windows 11 23H2

- ・コンピューター名
- ・製品名
- ・製造

- ・シリアル番号
- ・OS
- ・OS Version
- ・OS エディション
- ・OS 名
- ・CPU
- ・コア数
- ・最大周波数
- ・GPU
- ・GPU メモリ
- ・GPU タイプ
- ・GPU ドライバーバージョン
- ・マザーボード
- ・マザーボードメーカー
- ・メモリ
- ・メモリメーカー
- ・メモリ動作周波数
- ・メモリ量
- ・ストレージ容量
- ・ストレージ製品名
- ・ストレージ種類
- ・Agent Version


(3) ネットワーク接続

以下のネットワーク情報を表示します

- ◇ 接続先
- ◇ VPN 接続
- ◇ ローカル IP アドレス
- ◇ グローバル IP アドレス


5.12. 管理下ユーザー稼働情報履歴の表示

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧から稼働情報履歴を表示させたいユーザー名を選択します

<リスト表示>



☐	名前	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の稼働時間	稼働開始日時	最終稼働日時	最終ステータス更新日時
☐	中村 優華	xxxxxxxxx@example.com	12日 稼働中	シンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:40:00	2024/06/24 15:40:18
☒	佐々木 莉子	xxxxxxxxx@example.com	25分 稼働中	ケイリ	01時間21分	2024/07/08 09:22:00	2024/07/08 10:17:00	2024/07/08 10:17:32
☐	廣原 幸三	xxxxxxxxx@example.com	13日 稼働中	カイバツ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:27:00	2024/06/24 15:27:43
☐	田中 幸孝	xxxxxxxxx@example.com	2日 稼働中	エイギョウ	稼働無し	稼働無し	2024/07/05 18:37:00	2024/07/05 18:38:02
☐	田野辺 洋子	xxxxxxxxx@example.com	9日 稼働中	シンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/28 12:24:00	2024/06/28 12:24:55
☐	石原 美由紀	xxxxxxxxx@example.com	10日 稼働中	シザイ	稼働無し	稼働無し	2024/06/27 14:42:00	2024/06/27 14:42:48
☐	菊野 高都	xxxxxxxxx@example.com	13日 稼働中	ケイリ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:59:00	2024/06/24 15:59:41

<カード表示>



3分 稼働中

00時間03分



佐々木 莉子

社員番号: 000000055

所属: 営業部

xxxxxxxxx@example.com

エイギョウ

稼働時間: 02時間35分

9日 稼働中

23時間32分



田野辺 洋子

社員番号: 000000053

所属: 人事部

xxxxxxxxx@example.com

シンジ

稼働時間: 稼働無し

13日 稼働中

19時間48分



菊野 高都

社員番号: 000000051

所属: 経理部

xxxxxxxxx@example.com

ケイリ

稼働時間: 稼働無し

13日 稼働中

20時間30分



廣原 幸三

社員番号: 000000054

所属: 開発部

xxxxxxxxx@example.com

カイバツ

稼働時間: 稼働無し

2日 稼働中

17時間19分



田中 幸孝

社員番号: 000000049

所属: 営業部

xxxxxxxxx@example.com

エイギョウ

稼働時間: 稼働無し

10日 稼働中

21時間15分



石原 美由紀

社員番号: 000000050


所属: 企画部

xxxxxxxxx@example.com


シザイ

稼働時間: 稼働無し


3. 稼働情報履歴を表示したい PC 名を選択します



4. “稼働情報履歴”を選択します




5. 稼働情報履歴画面を表示します




➤ 適用日時範囲(①)

ここに履歴を表示させたい日時の範囲を入力します。入力方法は、“適用日時範囲”の入力枠を選択するとカレンダーが表示されるので、期間の開始日と終了日を選択し、“確認”ボタンを選択します



なお、稼働データがない日は「稼働データがありません」と表示されます



➤ 日付(②)

①で選択した期間の日付を表示します

➤ タイムライン(③)

②の日付のタイムラインを表示します


➤ CSVダウンロード(④)

②の日付の情報をCSV形式でダウンロードします

5.13.オンラインコマンドの発行


1. オンラインコマンドを発行したいユーザーを選択します

ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧からオンラインコマンドを発行したいユーザー名を選択します

<リスト表示>




名前	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日のログイン時間	ログイン日時	最終ログイン日時	最終ステータス更新日時
☐ 中村 健	xxxxxxxxx@example.com	12日 非活動	シンジ	非活動	非活動	2024/06/24 15:40:00	2024/06/24 15:40:18
☒ 佐々木 翔子	xxxxxxxxx@example.com	25分 非活動	ケイリ	01時21分	2024/07/08 09:22:00	2024/07/08 10:17:00	2024/07/08 10:17:32
☐ 廣田 幸三	xxxxxxxxx@example.com	13日 非活動	カイバツ	非活動	非活動	2024/06/24 15:27:00	2024/06/24 15:27:43
☐ 田中 幸孝	xxxxxxxxx@example.com	2日 非活動	エイギョウ	非活動	非活動	2024/07/05 18:37:00	2024/07/05 18:38:02
☐ 田野辺 洋子	xxxxxxxxx@example.com	9日 非活動	シンジ	非活動	非活動	2024/06/28 12:24:00	2024/06/28 12:24:55
☐ 石原 美由紀	xxxxxxxxx@example.com	10日 非活動	シザイ	非活動	非活動	2024/06/27 14:42:00	2024/06/27 14:42:48
☐ 堀野 高都	xxxxxxxxx@example.com	13日 非活動	ケイリ	非活動	非活動	2024/06/24 15:59:00	2024/06/24 15:59:41

<カード表示>



名前	メールアドレス	ラベル	ステータス
佐々木 翔子	xxxxxxxxx@example.com	ケイリ	25分 非活動
田野辺 洋子	xxxxxxxxx@example.com	シンジ	9日 非活動
堀野 高都	xxxxxxxxx@example.com	ケイリ	13日 非活動
廣田 幸三	xxxxxxxxx@example.com	カイバツ	13日 非活動
田中 幸孝	xxxxxxxxx@example.com	エイギョウ	2日 非活動
石原 美由紀	xxxxxxxxx@example.com	シザイ	10日 非活動

3. オンラインコマンドを発行したい PC 名を選択します



4. “コマンド発行”を選択します



5. コマンド発行画面を表示します

≡

Jasmy Secure PC Manager

ホーム

ユーザー

グループ

PC

ユーザー一覧 > 鈴木 和也 > WPL-WC02 > Command

WPL-WC02

ダッシュボード

稼働情報履歴

コマンド発行

コマンド発行

対象ユーザー

ユーザー名
鈴木 和也

コンピューター名
WPL-WC02

対象
ストレージシャッター

操作
ON

適用日時範囲
2026/01/30 18:55:00 ~ 2026/01/30 19:00:00

コマンド送信

QRコード生成

対象
ストレージシャッター

操作
ON

開始日時
2026/01/30 15:58:00

終了日時
2026/01/30 16:02:00

発行日時 ↓
2026/01/30 15:55:44

ver. 1.0.0.3346aad

6. 発行対象のコマンドを選択します



< 選択できるコマンド >

➤ ストレージシャッター

外部ストレージの利用を ON/OFF に設定することができます

注意

ストレージシャッターオンまたはオフのコマンドを発行する場合には発行前にコマンド発行先の PC の USB で接続された 外部ストレージ媒体 を必ず取り外してください
USB で接続された 外部ストレージ媒体 を挿入したままでコマンドを発行すると正しくコマンド処理ができない事があります

➤ ゴーストドライブ

ユーザーの PC の状態に拘わらずゴーストドライブの利用を ON/OFF に設定することができます

➤ 画面ロック

指定した端末に対して、画面ロックの ON/OFF をすることができます

➤ エージェントアンインストール(※)

Secure PC エージェントのアンインストールが禁止されている端末に対して アンインストールを許可することができます。

➤ Windows Update 強制適用(※)

指定した端末に対して Windows Update 処理を実行できます

➤ 遠隔消去(※)

管理下のユーザーが使用している PC 上の情報を消去し、PC を起動できなくするコマンドです。管理下のユーザーの PC での紛失・盗難等による情報漏えいリスクを低減するためなどに使用します。



コマンド送信ボタンをクリックすると左記のような警告ダイアログが表示されます。一度消去が行われるとデータを復旧させられない場合がありますので 対象 PC や開始日時を再度確認の上 “はい” ボタンをクリックしてください

➤ BitLocker 回復キー取得(※)

管理下のユーザーが使用している PC の最新の BitLocker 回復キーを取得するコマンドです。取得したキーは BitLocker 回復キー一覧画面に反映されます。

※エージェントアンインストール、Windows Update 強制適用、遠隔消去、BitLocker 回復キー取得はオプション機能です。詳細は [6.オプション一覧](#) を参照ください

手順 6. で選択した対象のコマンドに対して、操作 (ON/OFF) を選択します



※コマンドによっては ON または 許可 など選択肢が1つのみのものもあります

7. 適用範囲を設定します

ダッシュボード コマンド発行

稼働情報履歴

コマンド発行

2026/07/20 17:05 ~ 2026/07/20 17:35

< 2026年 7月 > 17:05

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

今日 昨日 直近7日間

確認

適用日時範囲 2026/07/20 17:05 ~ 2026/07/20 17:35

コマンド送信

QRコード生成

コマンドがエージェントで処理されるまで2分程度かかる場合があります。送信後エージェント側の処理状況を確認してください。

適用開始時刻 / 適用終了時刻を設定します

カレンダー表示の右上にある時間部を選択し、時間設定画面を表示させ時間を設定します

2026/07/20 17:05 ~ 2026/07/20 17:35

< 2026年 7月 > 17:05

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

今日 昨日 直近7日間

確認

適用日時範囲 2026/07/20 17:05 ~ 2026/07/20 17:35

※変更後は忘れずに“確認”ボタンを選択してください

“コマンド送信”ボタンを選択します

8. オンラインコマンドが発行されます

この時、指定した端末にオンラインコマンドが送信、実行されます


※管理下ユーザーからユーザーの削除を行った場合、既に発行済みのコマンドは取り消すことができません

※画面ロック:OFF コマンドを発行することはできますが、実行はされません。

5.14. QR コードの発行


1. オンラインコマンドを QR コードで発行したいユーザーを選択します

ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧から QR コードを発行したいユーザー名を選択します


<リスト表示>



<カード表示>



3. QRコードを発行したいPC名を選択します



4. “コマンド発行”を選択します



5. 発行対象のコマンドを選択します

ユーザー一覧 > 鈴木 和也 > WPL-WC02 > Command

WPL-WC02

コマンド発行

対象ユーザー

ユーザー名 鈴木 和也

コンピューター名 WPL-WC02

対象

操作

適用日時範囲

コマンド送信

QRコード生成

ストレージシャッター

ゴーストドライブ

画面ロック

Agentアンインストール

Windows Update強制適応

遠隔消去

BitLocker 回復キー取得

<選択できるコマンド>

➤ ストレージシャッター

外部ストレージの利用を ON/OFF に設定することができます

注意

ストレージシャッターオンまたはオフのコマンドを発行する場合には発行前にコマンド発行先の PC の USB で接続された 外部ストレージ媒体 を必ず取り外してください。

USB で接続された 外部ストレージ媒体 を挿入したままでコマンドを発行すると正しくコマンド処理ができない事があります。

➤ ゴーストドライブ

ゴーストドライブの利用を ON/OFF に設定することができます。

➤ 画面ロック

指定した端末に対して、画面ロックの ON/OFF をすることができます。

➤ エージェントアンインストール(※)

Secure PC エージェントのアンインストールが禁止されている端末に対して アンインストールを許可することができます。

➤ Windows Update 強制適用(※)

指定した端末に対して Windows Update 処理を実行できます。

➤ 遠隔消去(※)

管理下のユーザーが使用している PC 上の情報を消去し、PC を起動できなくするコマンドです。(このコマンドの QR コードは生成できません)

➤ BitLocker 回復キー取得(※)

管理下のユーザーが使用している PC の BitLocker 回復キーを取得するコマンドです

※エージェントアンインストール、Windows Update 強制適用、遠隔消去、BitLocker 回復キー取得はオプション機能です。詳細は [6.オプション一覧](#)を参照ください

6. 手順 5.で選択した対象のコマンドに対して、操作(ON/OFF など)を選択します

ユーザー一覧 > 鈴木 和也 > WPL-WC02 > Command

WPL-WC02

ダッシュボード コマンド発行

稼働情報履歴

コマンド発行

対象ユーザー

ユーザー名 鈴木 和也

コンピューター名 WPL-WC02

対象 ストレージシャッター

操作

適用日時範囲

コマンド送信

QRコード生成

コマンドがエージェントで処理されるまで2分程度かかる場合があります。送信後エージェント側の処理状況を確認してください。

7. 適用範囲を設定します

適用日時範囲 項目のカレンダーアイコンをクリックします。

ダッシュボード コマンド発行

稼働情報履歴

コマンド発行

ログ検索

2026/07/20 17:05 ~ 2026/07/20 17:35

ユーザー

コンピューター

対象

操作

適用日時範囲

今日 昨日 直近7日間 確認

コマンド送信

QRコード生成

コマンドがエージェントで処理されるまで2分程度かかる場合があります。送信後エージェント側の処理状況を確認してください。

適用開始時刻 / 適用終了時刻を設定します

カレンダー表示の右上にある時間部を選択し、時間設定画面を表示させ時間を設定します

対

2026/07/20 17:05 ~ 2026/07/20 17:35

ユー

コン

対象

操作

< 2026年 7月 > 17:05

< 2026年 8月 > 17:35

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

今日

昨日

直近7日間

確認

適用日時範囲

2026/07/20 17:05 ~ 2026/07/20 17:35

※変更後は“確認”ボタンを選択してください

8. “QRコード生成”ボタンを選択します

QRコードが生成され、ダウンロードが開始されます




※保存されるフォルダは、C:\Users\{ユーザー名}\Downloads”となります

9. 保存した QR コードを対象のユーザーにメール等で送付します

5.15.ログ検索


※この機能は Jasmy Secure PC エージェントのログを取得する権限があるマネージャーにのみご利用いただけるオプションです。権限のあるマネージャーには PC ダッシュボード画面に”ログ検索”メニューが表示されます

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧からログ検索をしたいユーザー名を選択します


＜リスト表示＞




<カード表示>



3. ログ検索をしたい PC 名を選択します




4. “ログ検索”を選択します



5. ログ検索画面が表示されます

※各項目名を選択すると項目の並べ替えができます



<アプリケーション履歴>

➤ 履歴対象日(①)

表示したい履歴の日付を選択します

➤ 検索ボックス(②)

検索したいキーワードを入力します

➤ 開始時間(③)

選択したユーザーが使用したアプリケーションの使用開始日時を表示します

➤ 使用時間(④)


選択したユーザーが使用したアプリケーションの使用時間を表示します

➤ プロセス(⑤)

選択したユーザーが使用したアプリケーションのプロセス名を表示します

➤ タイトル(⑥)

選択したユーザーが使用したアプリケーションのタイトルを表示します



<ファイルアクセス履歴>

➤ 履歴対象日 (①)

表示したい履歴の日付を選択します

➤ 検索ボックス (②)

検索したいキーワードを入力します

➤ アクセス日時 (③)

選択したユーザーがファイルにアクセスした日時を表示します


➤ ファイルパス (④)

選択したユーザーがアクセスしたファイルのパスを表示します

ただし、個人情報保護および情報漏洩防止のために文字列の一部を非表示にしています


➤ ファイルサイズ (⑤)

選択したユーザーがアクセスしたファイルのサイズを表示します



<ネットワーク履歴>

- 履歴日付(①)
表示させたい履歴日を選択します
- 検索ボックス(②)
検索したいキーワードを入力します
- 開始時間(③)
- 終了時間(④)
- 接続先(⑤)
選択したユーザーまたは PC 端末が接続した接続先を表示します
- ローカル IP アドレス(⑥)
選択したユーザーまたは PC 端末のローカル IP アドレスを表示します
- グローバル IP アドレス(⑦)
選択したユーザーまたは PC 端末のグローバル IP アドレスを表示します
- VPN 接続(⑧)
選択したユーザーまたは PC 端末の VPN 接続が有効か無効かを表示します



<バッテリーレポート>

ここでは、以下の項目を表示します

- Battery report
 - ✧ COMPUTER NAME
 - ✧ SYSTEM PRODUCT NAME
 - ✧ BIOS
 - ✧ OS BUILD
 - ✧ PLATFORM ROLE
 - ✧ CONNECTED STANDBY
 - ✧ REPORT TIME
- Installed batteries
- Recent usage
- Battery usage
- Usage history
- Battery capacity history
- Battery life estimates

ユーザー一覧 > 鈴木 和也 > WPL-WC02 > Log

WPL-WC02

ダッシュボード < アプリケーション履歴 ファイルアクセス履歴 ネットワーク履歴 バッテリーレポート **Windows Update履歴**

検索情報履歴

コマンド実行

ログ検索

更新日 (2)	種類 (3)	KB (4)	タイトル (5)
2024/07/14	MoUpdateOrchestrator	KB2267602	Microsoft Defender Antivirus のセキュリティ インテリジェンス更新プログラム - KB2267602 (バージョン 1.403.3235.0) - 現在のチャネル (広範)
2024/07/14	MoUpdateOrchestrator	KB2267602	Microsoft Defender Antivirus のセキュリティ インテリジェンス更新プログラム - KB2267602 (バージョン 1.403.3235.0) - 現在のチャネル (広範)
2024/07/14	MoUpdateOrchestrator	KB2267602	Microsoft Defender Antivirus のセキュリティ インテリジェンス更新プログラム - KB2267602 (バージョン 1.403.3235.0) - 現在のチャネル (広範)
2024/07/14	MoUpdateOrchestrator	KB2267602	Microsoft Defender Antivirus のセキュリティ インテリジェンス更新プログラム - KB2267602 (バージョン 1.403.3235.0) - 現在のチャネル (広範)
2024/07/08	Security Update	KB5039212	2024-06 x64 ベース システム用 Windows 11 Version 23H2 の累積更新プログラム (KB5039212)
2024/07/14	MoUpdateOrchestrator	KB2267602	Microsoft Defender Antivirus のセキュリティ インテリジェンス更新プログラム - KB2267602 (バージョン 1.403.3235.0) - 現在のチャネル (広範)

<WindowsUpdate 履歴>

- 検索ボックス(①)
- 更新日(②)
- 種類(③)
- KB(④)
- タイトル(⑤)

5.16. 稼働ログのダウンロード

※この機能は Jasmy Secure PC エージェントのログを取得する権限があるマネージャーにのみご利用いただけるオプションです。

ダウンロードした Zip ファイルには Jasmy Secure PC エージェントが起動している PC の Windows Update の状況やインストールされているアプリケーションの一覧などが含まれています

ログを取得する権限付与をご希望の方は、sales@jasmy.co.jp までご連絡ください

1. ホーム画面の左にあるメニューの“ユーザー”、または、ホームにある”有効ユーザー数”を選択します



2. ユーザー一覧から稼働情報履歴を表示させたいユーザー名を選択します

<リスト表示>

名前	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の稼働時間	稼働開始日時	最終稼働日時	最終ステータス更新日時
中村 健太	xxxxxxxxx@example.com	12日 稼働中	シンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:40:00	2024/06/24 15:40:18
佐々木 莉子	xxxxxxxxx@example.com	26分 稼働中	ケイリ	01時間21分	2024/07/08 09:22:00	2024/07/08 10:17:00	2024/07/08 10:17:32
廣田 幸三	xxxxxxxxx@example.com	13日 稼働中	カイバツ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:27:00	2024/06/24 15:27:43
田中 幸孝	xxxxxxxxx@example.com	2日 稼働中	エイギョウ	稼働無し	稼働無し	2024/07/05 18:37:00	2024/07/05 18:38:02
田野辺 洋子	xxxxxxxxx@example.com	9日 稼働中	シンジ	稼働無し	稼働無し	2024/06/28 12:24:00	2024/06/28 12:24:55
石原 美由紀	xxxxxxxxx@example.com	10日 稼働中	シザイ	稼働無し	稼働無し	2024/06/27 14:42:00	2024/06/27 14:42:48
菊野 高都	xxxxxxxxx@example.com	13日 稼働中	ケイリ	稼働無し	稼働無し	2024/06/24 15:59:00	2024/06/24 15:59:41

<カード表示>

26分 稼働中

96時間03分

佐々木 莉子

社員番号: 000000055

所属: 営業部

xxxxxxxxx@example.com

エイギョウ

稼働時間: 02時間35分

9日 稼働中

23時間32分

田野辺 洋子

社員番号: 000000053

所属: 人事部

xxxxxxxxx@example.com

シンジ

稼働時間: 稼働無し

13日 稼働中

19時間58分

菊野 高都

社員番号: 000000051

所属: 経理部

xxxxxxxxx@example.com

ケイリ

稼働時間: 稼働無し

13日 稼働中

20時間30分

廣田 幸三

社員番号: 000000054

所属: 開発部

xxxxxxxxx@example.com

カイバツ

稼働時間: 稼働無し

2日 稼働中

17時間19分

田中 幸孝

社員番号: 000000049

所属: 営業部

xxxxxxxxx@example.com

エイギョウ

稼働時間: 稼働無し

10日 稼働中

21時間15分

石原 美由紀

社員番号: 000000050


所属: 経理部

xxxxxxxxx@example.com


シザイ

稼働時間: 稼働無し


3. ログ検索をしたい PC 名を選択します



4. “ログ検索”を選択します



5. ログ検索画面が表示されます



ユーザー一覧 > 鈴木和也 > WPL-WC02 > Log

WPL-WC02

稼働ログダウンロード

ダッシュボード アプリケーション履歴 ファイルアクセス履歴 ネットワーク履歴 バッテリーレポート Windows Update履歴 >


稼働情報履歴 2024/07/08 篩

コマンド発行

ログ検索

開始時間	使用時間	プロセス ↑	タイトル
2024/07/08 14:28:39	00:00:55.3387876	slack	(DM) - Slack
2024/07/08 14:41:29	00:00:23.0457160	slack	(DM) - Slack
2024/07/08 14:49:35	00:00:28.5503059	slack	(DM) - Slack
2024/07/08 15:52:17	00:00:15.6985866	slack	(チャンネル) - Slack

6. “稼働ログダウンロード”ボタンを選択します



ユーザー一覧 > テスト 057 > WPL-WC02 > Log

WPL-WC02

稼働ログダウンロード

ダッシュボード アプリケーション履歴 ファイルアクセス履歴 ネットワーク履歴 バッテリーレポート Windows Update履歴


稼働情報履歴 2024/06/28 篩

コマンド発行


ログ検索

開始時間 ↑	使用時間	プロセス	タイトル
2024/06/28 15:20:13	00:00:13.3295750	POWERPNT	SecurePC_.pptx - PowerPoint
2024/06/28 15:20:27	00:08:31.5214923	POWERPNT	SecurePC_.pptx - PowerPoint
2024/06/28 15:29:00	00:00:14.8881245	slack	(チャンネル) - Slack
2024/06/28 15:29:16	00:00:09.2195614	msedge	コマンド発行 Jasmy Secure PC Manager および他 4 ページ - 職場 - Microsoft Edge
2024/06/28 15:29:26	00:01:41.5577233	slack	(DM) - Slack
2024/06/28 15:31:08	00:00:12.6050975	slack	(DM) - Slack


7. “稼働ログダウンロード”ダイアログのボックス内を選択します




8. カレンダーからログをダウンロードしたい日付を選択し“確認”ボタンを選択します



“ダウンロード”ボタンを選択します



10. ダウンロードが完了します






ダウンロードした gzip ファイル(.gz)には下記のようなファイルが含まれています(ただしお使いの PC の使用状況によって含まれるファイルが少ない場合があります)

- battery_report.html_fin.gz または battery_report.html.gz
- file_access.ndjson_fin.gz または file_access.ndjson.gz
- file_activity.ndjson_fin.gz または file_activity.ndjson.gz
- foreground.ndjson_fin.gz または foreground.ndjson.gz
- hw.json_gz
- network_state.ndjson_fin.gz または network_state.ndjson.gz
- printing.ndjson_fin.gz または printing.ndjson.gz
- windows_update.ndjson_fin.gz または windows_update.ndjson.gz
- work_state.ndjson_fin.gz または work_state.ndjson.gz

※ダウンロードした gzip ファイル(.gz)にはファイルの作成、更新等の履歴を記録している"file_activity.ndjson"ファイルがありますが 対象ユーザーが使用している PC で OneDrive でのバックアップ機能を有効にしている場合 ダウンロードフォルダなどいくつかのフォルダーに関しての履歴は記録されません。

5.17. グループの作成

1. ホーム画面の左にあるメニューから“グループ”、または、ホームの“グループ数”を選択します



2. グループ一覧にある“グループ作成”ボタンを選択します



3. グループ作成画面のグループ名ボックスに作成したいグループ名 (50 文字まで入力可能)を入力します

≡ Jasmy Secure PC Manager

グループ一覧 > グループ作成

グループ名

メンバー 0

ユーザーをリストに追加する

ユーザーを追加してください

稼働

勤務時間

時 09 : 分 00 ~ 時 18 : 分 00

通知

ステータス

時 09 : 分 00 月 火 水 木 金 土 日

許可するアプリケーション

▼ Windows 0

4. “ユーザーをリストに追加する”ボタンを選択します

≡ Jasmy Secure PC Manager

グループ一覧 > グループ作成

グループ名

メンバー 0

ユーザーをリストに追加する

ユーザーを追加してください

稼働

勤務時間

時 09 : 分 00 ~ 時 18 : 分 00

通知


ステータス

時 09 : 分 00 月 火 水 木 金 土 日


許可するアプリケーション

▼ Windows 0

“ユーザーをリストに追加する”ダイアログボックスが表示され、管理しているユーザー名が表示されるので、グループに追加したいユーザーの“追加”ボタンを選択します
選択し終わったら“閉じる”ボタンを選択します



5. グループ作成画面に追加したいメンバーが表示されたら、画面一番下の“作成する”ボタンを選択する




6. グループが作成されます

グループ一覧

グループ名	更新日時	人数
test1	2024/07/08 18:02:39	3

5.18. グループ一覧の表示

1. ホーム画面の左にあるメニューの“グループ”、または、ホームにある”グループ数”を選択します



2. グループ一覧が表示されます



➤ グループ名検索ボックス(①)

グループ名の入力により、グループを検索することができます

➤ グループ名 (②)

管理しているグループ名を表示します

グループ名を選択すると、グループのメンバー一覧を表示します

➤ 更新日時 (③)

グループ情報を更新した日時を表示します

➤ 人数 (④)

グループに登録されている人数を表示します


➤ グループ作成ボタン (⑤)

グループ作成画面を表示します

詳細は、「[5.17. グループの作成](#)」を参照してください

5.19. グループメンバー一覧の表示

1. ホーム画面の左にあるメニューから“グループ”、または、ホームの“グループ数”を選択します



2. 自分の管理しているグループ一覧を表示します
グループメンバー一覧を表示したいグループ名を選択します



3. グループ一覧で選択したグループのメンバーを一覧表示します

<リスト表示>



➤ メンバー一覧タブ(①)

グループに登録されたメンバーを一覧表示します

➤ 設定タブ(②)

以下の設定ができます

- ◇ 基本設定
- ◇ アプリケーション
- ◇ URL
- ◇ ネットワーク
- ◇ タイトル
- ◇ IP アドレス
- ◇ 稼働状況
- ◇ 稼働開始
- ◇ 稼働終了

➤ メンバー追加タブ(③)

グループにメンバーを追加します

➤ 編集ボタン(④)

グループメンバーの情報編集画面を表示します

ユーザー選択チェックボックス(⑧)が選択されていない時はボタンの選択はできません

➤ 削除ボタン(⑤)

グループメンバーの削除画面を表示します

ユーザー選択チェックボックス(⑧)が選択されていない時はボタンの選択はできません

➤ 名前検索ボックス(⑥)

ユーザー名の入力によりグループ内のメンバーを検索(部分一致)することができます

➤ ステータス選択リストボックス(⑦)

表示させたいステータス(指定なし・稼働・離席・休憩・非稼働)を選択することにより、グループ内の選択されたステータスのメンバーのみを表示することができます

➤ メンバー選択チェックボックス(⑧)

情報を編集・削除したいメンバーのチェックボックスを選択することにより編集ボタン(④)、削除ボタン(⑤)が選択できるようになります

一番上のチェックボックスを選択すると、メンバー全員が選択され一括編集・削除ができます

➤ メンバー名(⑨)

管理しているメンバー名を表示します

メンバー名を選択するとユーザーの使用 PC 一覧ページに遷移します

➤ メールアドレス(⑩)

管理しているメンバーのメールアドレスを表示します

➤ ステータス(⑪)

メンバーの現在の稼働ステータスを表示します

➤ ラベル(⑫)

メンバーに設定したラベルを表示します

➤ 本日の稼働時間(⑬)

当日の稼働時間を表示します

➤ 稼働開始日時(⑭)

メンバーの稼働開始日時を表示します


➤ メンバー情報をファイルで更新ボタン(⑮)

CSV または TSV ファイルを読み込み、メンバーデータを更新できます

➤ メンバー情報をダウンロードボタン(⑯)

CSV または TSV ファイルでメンバーデータをダウンロードできます

➤ 表示情報の選択(⑰)



ユーザー一覧に表示する項目を選ぶことができます

- ◇ 名前
- ◇ 名前(かな)
- ◇ メールアドレス
- ◇ ステータス
- ◇ 社員番号
- ◇ 所属
- ◇ ラベル
- ◇ 本日の稼働時間
- ◇ 稼働開始日時
- ◇ 最終稼働日時
- ◇ 最終ステータス更新日時

➤ 表示形式ラジオボタン(⑱)

2つの表示方法(リスト表示・カード表示)から表示方法を選択することができます

➤ 項目タイトル(⑲)

各項目のタイトル名を選択すると、それぞれの項目の並び順を昇順・降順に変えることができます


表示したい項目は“表示情報の選択(⑰)”ボタンで選択することができます

※ひらがな・カタカナ・アルファベット・数字で並び順を変えることができます

➤ ページ更新⑳

表示されているページを最新の状態にします

<カード表示>



➤ 名前検索ボックス(①)

ユーザー名の入力によりメンバーを検索(部分一致)することができます

➤ ステータス選択リスト(②)

表示させたいステータス(指定なし・稼働・離席・休憩・非稼働)を選択することにより、選択されたステータスのメンバーのみを表示することができます

➤ 表示形式ラジオボタン(③)

2つの方法(リスト表示とカード表示)から表示方法を選択することができます

➤ メンバー情報をファイルで更新ボタン(④)

CSV または TSV ファイルを読み込み、メンバーデータを更新できます

➤ メンバー情報をダウンロードボタン(⑤)

CSV または TSV ファイルでメンバーデータをダウンロードできます

➤ ユーザー情報⑥

(i) **3分 稼働** **00時間03分** (ii)



鈴木 和也 (iii)
社員番号: 000000055 (iv)
所属: 営業部 (v)
xxxxxxxxxx@example.com (vi)
エイギョウ (vii)
稼働時間: 02時間35分 (viii)

(i) 稼働ステータス

メンバーの最新稼働ステータスを表示します

(ii) 経過時間

i の稼働ステータス状態に切り替わってからの経過時間を表示します

(iii) メンバー名

管理しているメンバーの名前を表示します

(iv) 社員 No.

管理しているメンバーの社員 No.を表示します

(v) 所属名

管理しているメンバーの所属名を表示します

(vi) メールアドレス

管理しているメンバーのメールアドレスを表示します

(vii) ラベル

メンバーに設定したテキストを表示します

(viii) 稼働時間

当日の稼働時間(Jasmy Secure PC エージェントを起動してから)を表示しています

➤ ページ更新⑦

表示されているページを最新の状態にします

5.20. グループへのメンバー追加

1. ホーム画面の左にあるメニューから”グループ”、または、ホームの”グループ数”を選択します



2. グループに表示されている、メンバーを追加したいグループ名を選択します



3. グループのメンバー一覧から”メンバー追加”タブを選択します

<リスト表示>

グループ一覧 > グループ1

グループ1

メンバー一覧 設定 **メンバー追加**

編集 削除 **メンバー情報をファイルで更新** **メンバー情報をダウンロード**

名前 ステータス 表示情報の選択 検索 並び替え

☐	名前 ↑	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の稼働時間	稼働開始日時
☐	田野辺 洋子	xxxxxxxxx@example.com	14日 非稼働	シンジ	稼働無し	稼働無し
☐	菊野 高都	xxxxxxxxx@example.com	14日 非稼働	ケイリ	稼働無し	稼働無し
☐	鈴木 和也	xxxxxxxxx@example.com	3分 稼働	エイギョウ	00時間55分	2024/07/08 11:55:00

< 1 - 3 >

ver: 3.1.0.a73f71f

<カード表示>

グループ一覧 > グループ1

グループ1

メンバー一覧 設定 **メンバー追加**

検索 ステータス **ファイル読み込み** **データ出力** 並び替え

6時間 非稼働 05時間32分

鈴木 和也
社員番号: 000000055
所属: 営業部
xxxxxxxxx@example.com
A-1
稼働時間: 00時間55分

10日 非稼働 05時間57分

田野辺 洋子
社員番号: 000000053
所属: 人事部
xxxxxxxxx@example.com
A-1
稼働時間: 稼働無し

14日 非稼働 02時間23分

菊野 高都
社員番号: 000000051
所属: 経理部
xxxxxxxxx@example.com
A-1
稼働時間: 稼働無し

ver: 3.1.0.a73f71f

4. メンバー追加画面が表示されます




5. “ユーザー”ボックス(メンバー入力欄)を選択し、表示されたユーザーメール一覧の中から追加したいメンバーのメールアドレスを選択します



6. 追加したいメンバーのメールアドレスを選択したら、“確認”ボタンを選択します



7. 確認画面が表示されるので、“ユーザーを追加”ボタンを選択します



8. グループにメンバーが追加されます



➤ メッセージ(①)

リクエスト送信に成功した場合:「ユーザーを管理下への登録を要求しました。」

成功したメールアドレスが複数あっても、メッセージはまとめて1つ表示します

➤ リクエスト送信をしたメールアドレス(②)

リクエスト送信したメールアドレスを表示します

<メンバーを複数名まとめて追加する>

1. グループ一覧画面を表示し、メンバーを追加したいグループ名を選択します



2. “メンバー追加”タブを選択します



3. 追加したいメンバーをフォームに追加します

追加するには下記2種類の方法があります。

- A) フォーム(メンバー入力欄)を追加して行う方法
- B) CSV ファイルからメールアドレスを読み込ませる方法

A) フォームを追加して行う方法

追加したいメンバーの人数分“メンバー入力欄を追加”ボタンをクリックしフォーム(メンバー入力欄)を追加します

グループ一覧 > グループ1 > Add

グループ1

メンバー一覧 設定 + メンバー追加

グループに所属させたいユーザーの追加ができます。
読み込むCSVファイルは以下のようにタイトルなしで、改行してメールアドレスを入力してください。

user01@example.com
user02@example.com

メンバー入力欄を追加 メンバーをCSVファイルで登録

ユーザー	削除
ユーザー	削除
ユーザー	削除
ユーザー	削除
ユーザー	削除

確認

ver: 3.1.0.a73f71f

※フォームを削除したい場合は、フォーム右端にある“削除”ボタンを選択してください

メンバー入力欄が追加されるので入力欄を選択、メールアドレスをリストから選びます




B) CSV ファイルから読み込ませる方法

"メンバーを CSV ファイルで登録"ボタンを選択します



ファイルを開くダイアログが表示されるので、追加登録したいユーザーのメールアドレスが入力された CSV ファイルを選び、“開く”ボタンを選択します



CSV ファイルよりメールアドレスがフォームに読み込まれます。

4. 入力欄にメールアドレスが正しく入力されていることを確認し、“確認”ボタンを選択します

グループ一覧 > グループ1 > Add

グループ1

メンバー一覧 設定 + メンバー追加

グループに所属させたいユーザーの追加ができます。
読み込むCSVファイルは以下のようにタイトルなしで、改行してメールアドレスを入力してください。

```
user01@example.com
user02@example.com
```

メンバー入力欄を追加 メンバーをCSVファイルで登録

鈴木和也, ××××××××@example.com	削除
田野辺洋子, ××××××××@example.com	削除
菊野高都, ××××××××@example.com	削除
村岡翼, ××××××××@example.com	削除
関口篤志, ××××××××@example.com	削除

確認

確認画面が表示されるので、“ユーザーを追加”ボタンを選択します

グループ一覧 > グループ1 > Add

グループ1

メンバー一覧 設定 + メンバー追加

グループに所属させたいユーザーの追加ができます。
読み込むCSVファイルは以下のようにタイトルなしで、改行してメールアドレスを入力してください。

確認

こちらのユーザーを追加してよろしいでしょうか。

メールアドレス

```
鈴木和也, ××××××××@example.com
田野辺洋子, ××××××××@example.com
菊野高都, ××××××××@example.com
村岡翼, ××××××××@example.com
関口篤志, ××××××××@example.com
```

キャンセル **ユーザーを追加**

確認

ver: 3.1.0.a73f71f

グループ一覧にメンバーが追加されます

≡

Jasmy Secure PC Manager

ホーム

ユーザー

グループ

PC

グループ一覧 > グループ1 > Add

グループ1

メンバー一覧

設定

メンバー追加

リクエスト送信に成功しました。

詳細を閉じる

×

× × × × × × × × × × @example.com

× × × × × × × × × × @example.com

× × × × × × × × × × @example.com

× × × × × × × × × × @example.com

× × × × × × × × × × @example.com

グループに所属させたいユーザーの追加ができます。

読み込むCSVファイルは以下のようにタイトルなしで、改行してメールアドレスを入力してください。

user01@example.com

user02@example.com

メンバー入力欄を追加

メンバーをCSVファイルで登録

ユーザー

鈴木和也, × × × × × × × × × × @example.com

削除

ユーザー

田野辺洋子, × × × × × × × × × × @example.com

削除


ユーザー

5.21. グループメンバーの編集

グループメンバーの編集には、1人ずつ編集する方法とCSV・TSVファイルを使用し編集する方法の2つの方法があります

<1人ずつ編集する方法>

1. ホーム画面の左にあるメニューから“グループ”、または、ホームの“グループ数”を選択します



2. 自分の管理しているグループ一覧を表示します
メンバー編集をしたいグループ名を選択します



3. グループ一覧で選択したグループのメンバー一覧のリスト表示を表示します

編集したいメンバーのチェックボックスをチェックします

<リスト表示>




4. “編集”ボタンを選択します



※グループメンバーの編集は“グループメンバー一覧”画面の“リスト表示”でのみ行えます

5. グループメンバー編集画面を表示します

グループメンバー名を選択します



6. 編集入力画面が表示されます

The screenshot shows the 'Jasmy Secure PC Manager' interface. A modal window titled '編集' (Edit) is open, displaying the details of a user in 'グループ1'. The user's email is 'jass.test2+021-dev-agentpro@gmail.com'. The modal contains the following input fields:

- 姓 (かな): たのべ
- 名 (かな): ようこ
- 姓: 田野辺
- 名: 洋子
- 社員番号: 000000053
- 所属: 総務部
- ラベル: A-1

At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '更新' (Update). The '更新' button is highlighted with a red box.

この画面では、以下の項目が編集可能です


- ✧ 姓(かな)
- ✧ 名(かな)
- ✧ 姓
- ✧ 名
- ✧ 社員番号
- ✧ 所属
- ✧ ラベル

7. 編集が終わったら“更新”ボタンを選択します


<CSV / TSV ファイルを使用して編集する方法>

1. グループ一覧画面よりメンバー編集をしたいグループ名を選択します


グループメンバー一覧画面が表示されたら“メンバー情報ダウンロード”ボタンを選択します



2. “CSV ダウンロード”または“TSV ダウンロード”ボタンを選択します



3. “users.csv”または“users.tsv”ファイルを選択します



4. 開いたファイルでユーザー情報を編集します

※行の追加・削除(ユーザーの追加・削除)はできません

<CSV ファイル>

users.csv • この PC に保存済み

検索

松本 朋子

ファイル

ホーム

挿入

ページレイアウト

数式

データ

校閲

表示

自動化

ヘルプ

コメント

共有

貼り付け

クリップボード

フォント

配置

数値

条件付き書式

テーブルとして書式設定

セルのスタイル

セル

編集

秘密度

秘密度

アドイン

アドイン

データ分析

A1

:

fx

jass.test2+055-dev-agentpro@gmail.com

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	xxx@exa	鈴木 和也	すずき かずや	営業部	55	A-1					
2	xxx@exa	田野辺 洋子	たのべ ようこ	総務部	53	A-1					
3	xxx@exa	菊野 高都	さくの たかと	経理部	51	A-1					
4	xxx@exa	栗原 幸三	くりはら こうぞう	開発部	54	カイハツ					
5	xxx@exa	村岡 翼	むらおか つばさ	開発部	12345	E-1					
6	xxx@exa	関口 篤志	せさぐち あつし	法務部	58	法務部					
7	xxx@exa	遠藤 秋親	えんどう あさちか	営業部	52	エイギョウ					
8	xxx@exa	佐々木 智子	ささき ともこ	経理部	57	ケイリ					
9											
10											
11											
12											
13											

<TSV ファイル>

名前	メールアドレス	部署	ID	ラベル	備考
鈴木 和也	xxxxxxxx@example.com	人事部	10000074A	ジンジ	
鈴木 大輝	xxxxxxxx@example.com	総務部	10000067H	ソウム	
田辺 洋子	xxxxxxxx@example.com	総務部	10000073B	コウホウ	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	経理部	10000071R	ケイリ	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	経理部	10000068G	ホウム	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	経理部	10000026L	en	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	営業部	10000029A	ja	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	営業部	10000066I	エイギョウ	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	品質管理部	10000070K	ヒンシツカンリ	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	マーケティング部	10000070E	マーケティング	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	人事部	10000069F	ジンジ	
佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	品質管理部	10000072C	ヒンシツカンリ	

5. グループメンバー一覧画面の“メンバー情報をファイルで更新”ボタンを選択します

グループ一覧 > グループ1

グループ1


メンバー一覧 設定 + メンバー追加

編集 削除 **メンバー情報をファイルで更新** メンバー情報をダウンロード


名前 ステータス 表示情報の選択 検索 並び替え 詳細表示

☐	名前 ↑	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の稼働時間
☐	佐々木 智子	xxxxxxxx@example.com	60日 非稼働	ケイリ	稼働無し
☐	村岡 翼	xxxxxxxx@example.com	14日 非稼働	E-1	稼働無し
☐	栗原 幸三	xxxxxxxx@example.com	14日 非稼働	カイハツ	稼働無し
☐	田野辺 洋子	xxxxxxxx@example.com	3分 稼働	A-1	稼働無し

6. “ファイル読み込み”ボタンを選択します




7. 先ほど編集した“users.csv”または“users.tsv”ファイルを選択し、“開く”ボタンを選択します




8. CSV ファイルまたは TSV ファイルがアップロードされ、ユーザー情報が編集されます

5.22. アラートの設定

1. 画面の左にあるメニューから“グループ”、または、ホームにある“グループ数”を選択します



2. グループ一覧が表示されるので、アラート設定を行いたいグループ名を選択します



3. グループメンバー一覧の“設定”ボタンを選択します

<リスト表示>


The screenshot shows the 'Jasmy Secure PC Manager' interface. On the left is a sidebar with navigation links: ホーム (Home), ユーザー (User), グループ (Group), and PC. The main area is titled 'グループ一覧 > test1' and 'test1'. Below the title, there are tabs for 'メンバー一覧' (Member List), '設定' (Settings), and '+ メンバー追加' (Add Member). The '設定' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are buttons for '編集' (Edit) and '削除' (Delete), and two orange buttons for 'メンバー情報をファイルで更新' (Update member info from file) and 'メンバー情報をダウンロード' (Download member info). There is also a '表示情報の選択' (Select display info) button with icons for list, grid, and card views. The main content is a table with columns: 名前 (Name), メールアドレス (Email Address), ステータス (Status), ラベル (Label), 本日の稼働時間 (Today's operation time), and 稼働開始日時 (Operation start time). The table lists three members: 田野辺 洋子 (14日 非稼働), 菊野 高都 (14日 非稼働), and 鈴木 和也 (3分 稼働). At the bottom right, the version 'ver: 3.4.0.964b418' is displayed.

<カード表示>

The screenshot shows the 'Jasmy Secure PC Manager' interface in card view. The layout is similar to the previous one, but the '表示情報の選択' button now has the card view icon selected. The member information is displayed in three cards. Each card shows a member's profile picture, name, employee number, department, email, and operation time. The cards are for 鈴木 和也 (3分 稼働), 田野辺 洋子 (14日 非稼働), and 菊野 高都 (14日 非稼働). At the bottom right, the version 'ver: 3.4.0.964b418' is displayed.

4. 設定画面を表示します

ここで設定できるのは、以下の 9 項目となります



- 基本設定
- アプリケーション
- URL
- ネットワーク
- タイトル
- IP アドレス
- 稼働状況
- 稼働開始
- 稼働終了

設定したい項目のタブを選択し、各項目を設定します

設定後は必ず画面一番下の“適用”ボタンを選択してください

➤ 基本設定

グループの削除と管理者の追加 / 削除を設定できます

The screenshot shows the 'Jasmy Secure PC Manager' interface. The left sidebar contains navigation links: ホーム, ユーザー, グループ, and PC. The main content area is titled 'test1' and shows the 'Settings' tab selected. The 'Settings' tab is highlighted with a red box. Below the tab, there are sections for 'Group Name' (test1), 'Owner' (xxxxxxx@example.com), and 'Manager' (two empty dropdowns). There are buttons for 'グループ削除' (Group Delete), '追加' (Add), and '削除' (Delete). At the bottom right, there is a '適用' (Apply) button highlighted with a red box.

※グループオーナーとグループ管理者について

グループオーナーとは当該グループを作成した Jasmy Secure PC マネージャーのアカウント使用者を指します。

グループ管理者とはオーナーが当該グループに関する情報の表示、編集を許可された Jasmy Secure PC マネージャーのアカウント使用者を指します。

当該グループでグループオーナーとグループ管理者ができる機能は下記になります

機能	グループ オーナー	グループ 管理者
グループ名の変更	✓	✓
グループの削除	✓	
グループのメンバー情報の参照	✓	✓
グループのメンバー情報の編集	✓	✓
グループへのメンバー追加/削除	✓	✓*1
グループ管理者の追加/削除	✓	

*1: 追加に関してはグループオーナーとグループ管理者両方がユーザー登録しているアカウントの場合

➤ アプリケーション


管理下グループのユーザーが使用しても良いアプリケーションを設定します
タブを切り替えた直後は、各アプリケーションの項目は閉じた状態となっています
アプリケーション名を選択、項目を開き使用を許可するアプリケーションにチェックを入れます

<項目 Close 状態>




<項目 Open 状態>

許可するアプリケーションにチェックを入れます。ただし、全部のチェックを外した場合はアプリケーションのアラート設定が解除されます




<その他に項目を追加する場合>

- ① その他の右端にある”編集”ボタンを選択します



- ② その他許可アプリケーションダイアログが表示されます

アプリケーション名と exe 名を入力し、“適用”ボタンを選択します



➤ タイトル

アクセスを拒否するタイトルを入力し、“適用”ボタンを選択します
入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します
入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

The screenshot shows the 'Titles' tab selected in the 'test1' group settings. The page has a sidebar with 'ホーム', 'ユーザー', 'グループ', and 'PC'. The main content area has tabs for 'メンバー一覧', '設定', and 'メンバー追加'. Under '設定', there are sub-tabs: '基本設定', 'アプリケーション', 'タイトル' (highlighted with a red box), 'URL', 'ネットワーク', '接続先', '稼働状況', '稼働開始', and '稼働終了'. The '拒否タイトルリスト' (Denied Title List) section contains a table with two empty rows for input, a red '適用' (Apply) button at the bottom, and a red '追加' (Add) button (①) and two red '削除' (Delete) buttons (②) on the right.

➤ URL

アクセスを拒否する URL を入力し、“適用”ボタンを選択します
入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します
入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

The screenshot shows the 'URL' tab selected in the 'test1' group settings. The page layout is similar to the previous one, but the sub-tab 'URL' is highlighted with a red box. The '拒否する接続先' (Denied Connection Destinations) section contains a table with two empty rows for input, a red '適用' (Apply) button at the bottom, and a red '追加' (Add) button (①) and two red '削除' (Delete) buttons (②) on the right. The version number 'ver: 3.6.0.0dfcc0f' is visible in the bottom right corner.

➤ ネットワーク

許可するネットワークを設定し、“適用”ボタンを選択します ネットワークは以下の 6 種類を設定できます

- ・オフィス内 Wi-Fi
- ・自宅 Wi-Fi
- ・携帯データネットワーク
- ・オフィス VPN
- ・オフィス内ネットワーク
- ・自宅ネットワーク

ホーム

ユーザー

グループ

PC

グループ一覧 > test1 > Settings

test1

メンバー一覧

設定

メンバー追加

稼働終了

基本設定

アプリケーション

タイトル

URL

ネットワーク

接続先

稼働状況

稼働開始

稼働終了

SSID/VPN/APN名の入力設定

☐ 設定に正規表現を使用

上記「設定に正規表現を使用」にチェックを入れると、SSID名、VPN名、APN名にワイルドカード（前方一致・部分一致など）が使えます

オフィス内ネットワーク(グローバル外部IPv4/IPv6アドレス) オプション

オフィス内Wi-Fi *大文字小文字を区別します

追加

①

ネットワーク名(エージェント表示...)

SSID 必須

入力

メモ

削除

②

ネットワーク名(エージェント表示...)

SSID 必須

メモ

削除

☐ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで オフィス内ネットワーク であることを確認する

携帯データネットワーク *大文字小文字は区別されません

追加

①

ネットワーク名(エージェント表示...)

APN 必須

入力

メモ

削除

②

ネットワーク名(エージェント表示...)

APN 必須

メモ

削除

☐ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで オフィス内ネットワーク であることを確認する

オフィスVPN *大文字小文字は区別されません *VPN接続名とサーバーIPアドレスのいずれかは必須です

追加

①

ネットワーク名(エー...

VPN接続名 *

入力

サーバーIPアドレス *

メモ

削除

②

ネットワーク名(エー...

VPN接続名 *

サーバーIPアドレス *

メモ

削除

☐ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで オフィス内ネットワーク であることを確認する

自宅ネットワーク名(グローバル外部IPv4/IPv6アドレス) オプション

自宅Wi-Fi *大文字小文字を区別します

追加

①

ネットワーク名(エージェント表示...)

SSID 必須

入力

メモ

削除

②

ネットワーク名(エージェント表示...)

SSID 必須

メモ

削除

☐ グローバル外部IPv4/IPv6アドレスで 自宅ネットワーク であることを確認する

適用

入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します

入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

各入力欄に入力する内容は

・オフィス Wi-Fi/自宅 Wi-Fi

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

SSID:許可する Wi-Fi の SSID を入力します 許可する場合 入力必須

メモ:許可するネットワークに関する情報等を入力できます。入力任意

・携帯データネットワーク

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

APN:許可する携帯ネットワークの APN(アクセスポイント名)を入力します

許可する場合 入力必須

メモ:許可するネットワークに関する情報等を入力できます。入力任意

※APN にはお使いの PC の[設定] の[ネットワークとインターネット] > [携帯電話]
> [APN の追加] の画面でご自身で設定をした APN 名を入力してください

・オフィス VPN

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

VPN 接続名:接続する VPN の名前を入力します

サーバーIP アドレス:接続先のサーバーのアドレスを入力します

※許可する場合 VPN 接続名とサーバーIP アドレスは必ずどちらかが入力されている必要があります

メモ:許可する VPN に関する情報等を入力できます。入力任意

・オフィス内ネットワーク(グローバル IPv4/IPv6 アドレス)/
自宅ネットワーク(グローバル IPv4/IPv6 アドレス)

ネットワーク名:Secure PC エージェントに表示させる名前です。入力任意

グローバル外部 IP アドレス:許可するネットワークの SSID を入力します 許可する場合 入力必須

メモ:許可するネットワークに関する情報等を入力できます。入力任意

管理者によりネットワークが設定された場合は、それ以降 Jasmy Secure PC エージェント または Jasmy Secure PC エージェント DR で接続先の設定をしても管理者によるネットワーク管理となります

ユーザーが指定したネットワーク(SSID)以外のネットワーク(SSID)に接続した場合マネージャーにメールでお知らせします(この機能はオプションです。オプションをご希望の方は、sales@jasmy.co.jp までご連絡ください)

SSID 名および VPN 名は正しい名称を入力してください。特に SSID 名は大文字小文字を区別しますので間違いなく入力してください。(VPN 名は大文字小文字を無別しません) 管理下ユーザーが Jasmy Secure PC エージェント Ver.3.3 以前を使用している場合 VPN 名には VPN 名に加えて VPN サーバー名の入力も必要です。正しく入力しなかった場合 Jasmy Secure PC エージェント側で 正しく指定した

Office Wi-Fi と Office VPN に接続していても「現在の環境は注意が必要です」と表示されオプション設定しているマネージャーにはメールが届くことになります。

また SSID 名および VPN 名には正規表現での入力が可能です。正規表現で入力を行う場合、”SSID 名、VPN 名の入力で正規表現パターンを使用する”にチェックを入れてください。正規表現については [7.2 正規表現について](#) を参照ください。

有線ネットワークのみ接続している場合の設定には オフィスネットワーク名(グローバル外部 IPv4/IPv6 アドレス)または自宅ネットワーク名(グローバル外部 IPv4/IPv6 アドレス)の項目にネットワーク名とグローバル IP アドレスを入力します。

➤ 接続先

許可する / 拒否する IP アドレスを入力し、“適用”ボタンを選択します

入力欄を追加するには“追加”ボタン(①)を選択します

入力欄を削除するには“削除”ボタン(②)を選択します

The screenshot displays the 'Jasmy Secure PC Manager' web interface. The left sidebar contains navigation icons for 'ホーム' (Home), 'ユーザー' (Users), 'グループ' (Groups), and 'PC'. The main area shows the configuration for a group named 'test1' under the 'Settings' tab. A sub-tab 'IPアドレス' (IP Address) is highlighted. Below this, there are two main sections: '許可する接続先' (Allowed connections) and '拒否する接続先' (Denied connections). Each section includes a text input field with the placeholder '入力' (Input), a green '追加' (Add) button labeled with a circled ①, and a red '削除' (Delete) button labeled with a circled ②. At the bottom of the interface, there is a grey '適用' (Apply) button.

➤ 稼働状況

ここでは、勤務時間と時間指定のお知らせを設定します

✧ 勤務時間(①)

グループの勤務時間を設定します

✧ 時間指定お知らせ(②)

4つのステータス(稼働・休憩・離席・非稼働)のいずれかを確認する時間と曜日を設定します

上記の設定後に“適用”ボタンを選択します

なお、入力欄を追加するには“お知らせの追加”ボタン(③)を選択します

入力欄を削除するには“削除”ボタン(④)を選択します

≡ Jasmy Secure PC Manager

基本設定 アプリケーション タイトル URL ネットワーク IPアドレス 稼働状況

① 勤務時間

09 : 00 ~ 18 : 00

② 時間指定のお知らせ

お知らせの追加 ③

稼働	09 : 00	月	火	水	木	金	土	日	削除 ④
稼働	12 : 00	月	火	水	木	金	土	日	削除
非稼働	09 : 00	月	火	水	木	金	土	日	削除

適用

ver: 1.0.0.4e8e6c1

➤ 稼働開始

グループ内のユーザーが稼働する曜日を設定します

こちらを設定すると、各ユーザーの稼働する曜日に稼働開始が確認されると、お知らせメールが送信されます

ユーザー(①)と稼働曜日(②)を設定後、“適用”ボタンを選択します

なお、入力欄を追加するには、“お知らせの追加”ボタン(③)を選択します

入力欄を削除するには“削除”ボタン(④)を選択します

グループ一覧 > test1 > Settings

test1

メンバー一覧 設定 + メンバー追加

基本設定 アプリケーション タイトル URL ネットワーク IPアドレス 稼働状況 稼働開始 稼働終了

稼働開始のお知らせ

③ お知らせの追加

① ユーザー 鈴木 和也, xxxxxxxx@example.com

② 月 火 水 木 金 土 日

④ 削除

① ユーザー 田野辺 洋子, xxxxxxxx@example.com

② 月 火 水 木 金 土 日

④ 削除

① ユーザー 菊野 高都, xxxxxxxx@example.com

② 月 火 水 木 金 土 日

④ 削除

適用

➤ 稼働終了

稼働終了時刻をお知らせするグループ内のユーザー名と曜日を設定します

こちらを設定すると、各ユーザーが稼働終了した翌日の 9:00 にお知らせメールが送信されます ユーザー(①)と稼働曜日(②)を設定後、“適用”ボタンを選択します

なお、入力欄を追加するには、“お知らせの追加”ボタン(③)を選択します

入力欄を削除するには“削除”ボタン(④)を選択します

≡ Jasmy Secure PC Manager

グループ一覧 > test1 > Settings

test1

メンバー一覧 設定 + メンバー追加

基本設定 アプリケーション タイトル URL ネットワーク IPアドレス 稼働状況 稼働開始 稼働終了

稼働終了のお知らせ

③ お知らせの追加

ユーザー 鈴木 和也 xxxxxxxx@example.com	月	火	水	木	金	土	日	削除
ユーザー 田野辺 洋子, xxxxxxxx@example.com	月	火	水	木	金	土	日	削除
ユーザー 菊野 高都 xxxxxxxx@example.com	月	火	水	木	金	土	日	削除


適用

各タブ内の“適用”ボタン選択でアラート/お知らせ設定は完了です

設定した項目に対し、管理下のユーザーが反する行動をした場合や設定した内容に沿って、管理者に対してお知らせメールを送信します

5.23. グループからのメンバーの削除

1. ホーム画面の左にあるメニューから“グループ”、または、ホームの“グループ数”を選択します



2. 削除したいユーザーがいるグループ名を選択します



- グループメンバー一覧のリスト画面を表示、削除したいユーザーのチェックボックスにチェックを入れます

<リスト表示>




※グループメンバーの削除は“グループメンバー一覧”画面の“リスト表示”でのみ行えます


- グループから削除したいユーザーにチェックを入れたら“削除”ボタンを選択します



5. ユーザー削除ダイアログが表示されるので、削除ユーザーが正しいことを確認し、ダイアログにある“削除”ボタンを選択します



6. 選択したユーザーが選択したグループより削除されます




※ここでの削除はあくまでグループからの削除であり、管理下ユーザーからは削除されません。

5.24. グループの削除

※グループを削除する際は、アラートの設定がすべて解除されていることを確認の上削除を行ってください

1. ホーム画面の左にあるメニューから“グループ”、または、ホームの“グループ数”を選択します



2. 削除したいグループ名を選択します



3. グループメンバー一覧が表示されたら“設定”タブを選択します

<リスト表示>

The screenshot shows the 'Jasmy Secure PC Manager' interface. On the left is a sidebar with navigation links: ホーム (Home), ユーザー (User), グループ (Group), and PC. The main area is titled 'グループ一覧 > test1' and 'test1'. Below this, there are tabs: 'メンバー一覧' (Members List), '設定' (Settings, highlighted with a red box), and '+ メンバー追加' (Add Member). There are also buttons for '編集' (Edit), '削除' (Delete), 'メンバー情報をファイルで更新' (Update member info from file), and 'メンバー情報をダウンロード' (Download member info). A search bar for '名前' (Name) and a 'ステータス' (Status) dropdown are present. Below these are three table rows for group members:

☐	名前 ↑	メールアドレス	ステータス	ラベル	本日の稼働時間	稼働開始日時
☐	田野辺 洋子	xxxxxxxxxx@example.com	14日 非稼働	シンジ	稼働無し	稼働無し
☐	菊野 高都	xxxxxxxxxx@example.com	14日 非稼働	ケイリ	稼働無し	稼働無し
☐	鈴木 和也	xxxxxxxxxx@example.com	3分 稼働	エイギョウ	00時間55分	2024/07/08 11:55:00

At the bottom right, the version 'ver: 1.0.0.3346aad' is displayed.

<カード表示>

The screenshot shows the same 'Jasmy Secure PC Manager' interface, but the group members are displayed in a card view. The '設定' (Settings) tab is still highlighted with a red box. The cards show the following information for each member:

- 鈴木 和也**: 社員番号: 000000055, 所属: 営業部, xxxxxxxx@example.com, A-1, 稼働時間: 00時間55分
- 田野辺 洋子**: 社員番号: 000000053, 所属: 人事部, xxxxxxxx@example.com, A-1, 稼働時間: 稼働無し
- 菊野 高都**: 社員番号: 000000051, 所属: 経理部, xxxxxxxx@example.com, A-1, 稼働時間: 稼働無し


At the bottom right, the version 'ver: 1.0.0.3346aad' is displayed.

4. 設定画面でグループ名の右端にある“グループ削除”ボタンを選択します



※グループを削除する際は、アラートの設定がすべて解除されていることを確認の上削除を行ってください


グループの削除ダイアログが表示されるので、削除グループが正しいことを確認し、“削除”ボタンを選択します




6. 選択したグループがグループ一覧より削除されます

5.25. 管理下 PC 一覧の表示

1. ホーム画面の左にあるメニューの“PC”、または、ホームにある“有効 PC 数”を選択します



2. 現在ログインしている管理者が管理をしている PC の一覧が表示されます



- コンピューター名検索ボックス(①)

コンピューター名の入力により PC を検索(部分一致)することができます

- コンピューター名(②)

管理しているコンピューター名を表示します

➤ 製品名(③)

管理している PC の製品名を表示します

➤ CPU(④)

管理している PC の CPU を表示します

➤ 最終更新日時(⑤)

管理している PC の最終更新日時を表示します

➤ 最終利用者(⑥)

管理している PC の最終利用者を表示します

➤ “詳細”ボタン(⑦)

PC 詳細画面を表示します

詳細は、「[5.27. 管理下 PC の詳細情報の表示](#)」を参照してください

➤ 項目タイトル(⑧)

各項目のタイトルを選択すると、それぞれの項目の並び順を昇順・降順に変えることができます

表示したい項目は“表示情報の選択(⑨)”ボタンで選択することができます

➤ “表示情報の選択”ボタン(⑨)

PC 一覧に表示させたい情報のリストを表示します

詳細は、「[5.26. 管理下 PC 一覧表示項目の設定](#)」を参照してください

➤ “CSV ダウンロード”ボタン(⑩)


PC 一覧リストの情報を CSV 形式でダウンロードします。

5.26. 管理下 PC 一覧表示項目の設定


1. ホーム画面の左にあるメニューの“PC”、または、ホームにある“有効 PC 数”を選択します




2. PC 一覧から“表示情報の選択”ボタンを選択します



3. 表示情報の選択ダイアログから PC 一覧に表示させたい項目にチェックを入れ、リスト以外の場所を選択します (リスト以外の場所を選択すると、リストが閉じます)



- 表示情報一覧ダイアログにてチェックを入れた項目が PC 一覧に表示されるようになります




- コンピューター名をクリックすると作業状況(ダッシュボード)が表示されます。




5.27. 管理下 PC の詳細情報の表示

1. ホーム画面の左にあるメニューの“PC”、または、ホームにある“有効 PC 数”を選択します



2. PC 一覧から詳細情報を表示させたい PC を選び、右端の“詳細”ボタンを選択します



3. 選択した PC の詳細情報を表示します

PC詳細

最終更新日時	2024/07/03 10:06:15
コンピューター名	WPL-WC02
製品名	82R3
製造	LENOVO
シリアル番号	PF44LCRG
OS	Microsoft Windows 11 Pro
OS Version	10.0.22631

使用ユーザー一覧 ⓘ
鈴木 和也


ここでは、選択した PC の以下の項目を表示します

- ✧ 最終更新日時
- ✧ コンピューター名
- ✧ 製品名
- ✧ 製造
- ✧ シリアル番号
- ✧ OS
- ✧ OS Version
- ✧ OS エディション
- ✧ OS 名
- ✧ コア数
- ✧ 最大周波数
- ✧ GPU
- ✧ GPU メモリ
- ✧ GPU タイプ


- ✧ GPUドライバーバージョン
- ✧ マザーボード
- ✧ マザーボードメーカー
- ✧ メモリ
- ✧ メモリメーカー
- ✧ メモリ動作周波数
- ✧ メモリ量
- ✧ ストレージ容量
- ✧ ストレージ製品名
- ✧ ストレージ種類
- ✧ Agent Version
- ✧ 最終利用者

5.28. 管理下 PC の検索

1. ホーム画面の左にあるメニューの”PC”、または、ホームにある”有効 PC 数”を選択します



2. 検索ボックスに検索キーワードを入力します



検索キーワードには、検索をしたい PC のコンピューター名を入力してください。検索方法は、部分一致となります。

5.29. BitLocker 回復キーの表示（オプション）

この機能はオプションです。オプションをご希望の方は、sales@jasmy.co.jp までご連絡ください

1. ホーム画面の左にあるメニューの”BitLocker 回復キー”を選択します



2. BitLocker 回復キー一覧が表示されます。



BitLocker 回復キー取得コマンド(オプション)で PC の BitLocker 回復キーを取得した場合直近の当該 PC の取得した日時と回復キーが表示されます

5.30. パスワードのリセット

1. ログイン画面の“パスワードを忘れた場合”を選択します

Jasmy Secure PC Manager

ログイン

メールアドレス *

パスワード *

パスワードを忘れた場合

ログイン

2. パスワードの再設定画面で、登録済みのメールアドレスを入力します

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'a.www-jass.net/forgot-pw'. The page title is 'パスワードの再設定 | Jasmy Secure'. The main heading is 'Jasmy Secure PC Manager'. Below this, a light gray box contains the title 'パスワードの再設定' and the instruction 'ご登録のメールアドレスを入力してください。パスワード変更に必要な認証コードをお送りします。'. There is a text input field labeled 'メールアドレス*' with a red '入力' (Input) placeholder. Below the input field, it says '認証コード送信後に自動でページが切り替わります。'. At the bottom of the box is an orange button labeled '認証コード送信'. Below the box, there is a link 'ログインページに戻る'.

パスワードの再設定

ご登録のメールアドレスを入力してください。パスワード変更に必要な認証コードをお送りします。

メールアドレス*

入力

認証コード送信後に自動でページが切り替わります。

認証コード送信

[ログインページに戻る](#)

3. “認証コード送信”ボタンを選択します



パスワードの再設定

ご登録のメールアドレスを入力してください。パスワード変更に必要な認証コードをお送りします。

メールアドレス*

xxxxxxxxxx@example.com

認証コード送信後に自動でページが切り替わります。

認証コード送信

[ログインページに戻る](#)

4. 入力したメールアドレス宛に、パスワードリセットのお知らせメールが送付されます

件名:パスワードリセットのお知らせ(ジャスミー株式会社)

本文

ジャスミー株式会社でございます。

Jasmy Secure PC マネージャーのログインパスワードリセットリクエストを受け付けました。
パスワードの再設定をご希望の場合は、以下の認証コードをログイン画面に入力し、
新しいパスワードをご登録ください。

■認証コード
XXXXXX

※認証コードの有効期限は、本メール受信後 1 時間です。
有効期限内にパスワードの再設定を行ってください。

このメールに心当たりがない場合、他の方がパスワードをリセットする際に誤って
お客様のメールアドレスを入力した可能性があります。

リクエストした覚えのない場合は、何も行わずにこのメールを破棄してください。

ご不明な点、お問合せは、
ジャスミー株式会社サポート窓口 (<https://dx.jasmy.co.jp/contact/>) にお問い合わせください。

図 パスワードリセット時に送付されるメール

5. メールに記載された認証コード、新しいパスワードを入力します



パスワードの再設定 | Jasmy Secure PC Manager

https://manager.jasmy-securepc.com/reset-pw?email=j...

Jasmy Secure PC Manager

パスワードの再設定

xxxxxxxxxx@example.com

認証コード* 入力

8文字以上でパスワードを入力してください。英字・数字・記号の組み合わせを推奨します。利用できる特殊記号： (^ \$ * . [] { } () ? * ! @ # % & / \ , > < ' : ; | _ ~ ` = + -)

新しいパスワード* 入力

新しいパスワード (確認)* 入力

パスワードの再設定

認証コードの有効期限は、パスワードリセットのお知らせメール受信後 1 時間となります
有効期限内に、パスワードの再設定を行ってください

6. “パスワードの再設定”ボタンを選択します




The screenshot shows a web browser window with the title "パスワードの再設定 | Jasmy Secure P" and a tab icon. The address bar displays "https://manager.jasmy-securepc.com/reset-pw?email=j...". The main heading is "Jasmy Secure PC Manager". Below it, the page title "パスワードの再設定" is centered. The email address "xxxxxxxxxx@example.com" is displayed. A text input field contains "XXXXXXX". Below this, instructions state: "8文字以上でパスワードを入力してください。英字・数字・記号の組み合わせを推奨します。利用できる特殊記号：(^ \$ * . [] { } () ? ! @ # % & / \ , > < ' ; | _ ~ ` = + -)". Two password input fields are shown: "新しいパスワード*" and "新しいパスワード（確認）*", both containing dots. At the bottom, an orange button labeled "パスワードの再設定" is highlighted with a red border.


7. パスワードのリセットが完了しました

5.31. ログアウト方法

1. 画面右上にある管理者メニュー選択します



2. メニューが表示されるので、“ログアウト”を選択します



3. ログアウトが完了し、ログイン画面が表示されます

Jasmy Secure PC Manager

ログイン

メールアドレス*

パスワード* 

[パスワードを忘れた場合](#)

ログイン

5.32. 言語設定

1. 画面右上にある管理者メニューを選択します



メニューが表示されるので、“言語設定”を選択します



3. 言語を選びます



通常は、Jasmy Secure PC エージェントの言語設定が反映されます。

6. オプション一覧

Jasmy Secure PC マネージャーおよび Jasmy Secure PC エージェントには設定変更できるオプション機能があります。オプション設定となっている機能は下記になります。オプションの詳細および設定変更についてはお手数ですが担当営業にお問い合わせください。

Jasmy Secure PC マネージャーに関連するオプション機能

機能	内容	初期値	変更範囲	設定対象
稼働ログダウンロード	管理下にあるユーザーの過去の稼働状況のログをダウンロードできます。機能が ON になるとログ検索画面に”稼働ログダウンロード”ボタンが表示されます。 詳しくは「5.16. 稼働ログのダウンロード」を参照ください。	OFF	ON/OFF	各 Manager アカウント毎
ユーザー強制追加	ユーザーに承認をリクエストせず直接管理下に置くことができます。機能が ON になると ユーザー追加画面に”強制的に追加”ボタンが表示されます。 詳しくは「5.3. 管理下ユーザーを強制的に追加する」を参照ください。	OFF	ON/OFF	各 Manager アカウント毎
安全ではないネットワーク接続時のメール通知	管理下のユーザーが安全ではないネットワークに接続した場合にメールでお知らせする機能です。機能が ON になるとユーザーが安全ではないネットワークに接続するたびにお知らせのメールがマネージャーのアカウント(メールアドレス)あてに送られます。	OFF	ON/OFF	各 Manager アカウント毎
安全ではないネットワークに接続時警告メールに位置情報を追加	ユーザーが安全ではないネットワーク接続した場合にお知らせするメールに位置情報を追加する機能です。 なおこの機能を有効にするためには”安全ではないネットワーク接続時のメール通知”機能が ON になっていること またユーザーの PC の位置情報サービスがオンになっていることが必要になります。	OFF	ON/OFF	組織毎
ユーザーのログイン有効期限	登録されているユーザーが連続してログインできる期間を 1 か月から最大 10 年まで変更できます。	1か月	1か月～10年	組織毎
Windows Update 強制適用	管理下のユーザー(Jasmy Secure PC エージェント)が起動している PC に対して強制的に Windows Update を適用するためのコマンドを発行することができる機能です。 この機能をオンにすると Secure PC マネージャーのコマンド発行対象リストに Windows Update 強制適用コマンドが表示され コマンド発行ができるようになります。	OFF	ON/OFF	各 Manager アカウント毎
遠隔消去	管理下のユーザーが使用している PC の情報をリモートで消去する機能を有効または無効にします。この機能をオンにすると Secure PC マネージャーのコマンド発行対象リストに遠隔消去コマンドが表示されコマンド発行ができるようになります。	OFF	ON/OFF	各 Manager アカウント毎

機能	内容	初期値	変更範囲	設定対象
BitLocker 回復キー取得	管理下のユーザーが使用している PC の BitLocker 回復キーをコマンドを発行して取得する機能を有効または無効にします。この機能をオンすると Secure PC マネージャーのコマンド発行対象リストに BitLocker 回復キーコマンドが表示されコマンド発行ができるようになります。またホーム画面のメニューに”BitLocker 回復キー”項目が追加され クリックすると BitLocker 回復キー一覧画面が表示されます	OFF	ON/OFF	各 Manager アカウント毎
BitLocker 回復キー情報監視	組織内のユーザーが使用している PC の BitLocker 回復キー情報を定期的に監視する機能です。この機能をオンするとアクティブな PC の BitLocker 回復キー情報を監視し BitLocker 回復キー情報が変更された場合 Secure PC マネージャーに通知されます。BitLocker 回復キー取得機能を ON にしているマネージャーであれば BitLocker 回復キー一覧画面で変更された回復キーを確認することができます。BitLocker 回復キー一覧画面はマネージャーのホーム画面の”BitLocker 回復キー”メニューをクリックします。	OFF	ON/OFF	組織ごと

Jasmy Secure PC エージェントに関連するオプション機能

機能	内容	初期値	変更範囲	設定対象
安全ではないネットワーク接続時の警告表示	管理下のユーザーが安全ではないネットワークに接続した場合に Secure PC エージェントが起動している PC に警告メッセージを表示する機能です。機能が ON になるとユーザーが安全ではないネットワークに接続するたびに Secure PC エージェントが起動している PC 上に警告メッセージが表示されます。	OFF	ON/OFF	組織毎
Secure PC エージェントからマネージャーへの通知遅延時間	管理下のユーザーが安全ではないネットワークに接続した場合に Secure PC エージェントからマネージャーに通知するまでの時間を設定する機能です。設定した時間だけ通知を遅らせます。また安全ではないネットワーク接続時の警告表示についても設定した時間だけ表示を遅らせます。	300 (Sec)	0Sec 以上	組織毎
ストレージシャッター機能	USB に接続される HDD や USB メモリなどのストレージ機器を無効にする機能です。この機能が ON になると Secure PC がインストールされている PC にストレージ機器を接続しても認識はされませんが ストレージ領域が利用できなくなります	OFF	ON/OFF	組織毎
自動再起動	Secure PC エージェントを終了しても、指定の秒数で自動起動させる機能です。設定した時間後に Secure PC エージェントが自動的に再起動します。設定は秒単位です。設定を1秒以上にすると Secure PC エージェントのメニューの「終了」が「一時的に終了」という項目に変わります。ユーザープロフィール設定画面の「ログアウトする」ボタンは非表示になり、ログアウトできなくなります。	OFF	0Sec 以上	組織毎

機能	内容	初期値	変更範囲	設定対象
アンインストール禁止	Secure PC エージェントを使用している PC 上でのアンインストール機能を制御します。 この機能を ON にすると Secure PC エージェントのアンインストールができなくなります。またユーザーとして追加されている Secure PC マネージャーのコマンド発行メニューに Agent アンインストールコマンドが表示されます	OFF	ON/OFF	組織毎
BitLocker 自動復帰	Secure PC エージェントを使用している PC で BitLocker 機能が何らかの理由で無効になった場合自動的に復帰する機能です。 この機能を ON にすると常に BitLocker 状態を監視し、設定が無効になった場合に設定を有効にします。この機能は Windows PRO OS 搭載の PC のみ対応しています。なお、BitLocker 機能をすべての PC で適応している組織での使用を推奨します。	OFF	ON/OFF	組織毎

7. 参考情報

7.1 アラート設定でのアプリケーションの表記名と EXE 名について

5.10.管理下ユーザーのエージェント設定および 5.22.アラートの設定で設定するアプリケーションの表記名と対応する EXE 名の一覧になります。

Windows アプリケーション

表記名	EXE 名
Microsoft Edge	msedge
Internet Explorer	iexplore
電卓	CalculatorApp
カレンダー	HxCalendarApplmm
メモ帳	notepad
メール	HxOutlook
フォト	PhotosApp
フォト(Windows10)	Microsoft.Photos
ペイント	mspaint
ワードパッド	wordpad
メディアプレイヤー	wmplayer
Microsoft Store	WinStore.App

システムツール

表記名	EXE 名
エクスプローラー	explorer
設定	SystemSettings
コマンドプロンプト	cmd
PickerHost	PickerHost
ScreenClippingHost	ScreenClippingHost
ShellExperienceHost	ShellExperienceHost
StartMenuExperienceHost	StartMenuExperienceHost
SearchHost	SearchHost
ApplicationFrameHost	ApplicationFrameHost
Widgets	Widgets

Microsoft 365

表記名	EXE 名
Microsoft Excel	EXCEL
Microsoft Outlook	OUTLOOK
Microsoft Outlook	olk
Microsoft PowerPoint	POWERPNT
Microsoft Teams	msteams
Microsoft Teams New	ms-teams
Microsoft Teams Classic	Teams
Microsoft Word	WINWORD
Microsoft Access	MSACCESS
Microsoft OneNote	ONENOTE
Microsoft OneDrive	OneDrive
Microsoft Publisher	MSPUB

ビジネスアプリケーション

表記名	EXE 名
リモートデスクトップ接続	mstsc
リモートデスクトップ	RdClient.Windows
Adobe Acrobat Reader	AcroRd32
Slack	slack
Zoom	Zoom

表記名	EXE 名
Google Chrome	chrome
Evernote	Evernote

開発ツール

表記名	EXE 名
Visual Studio Code	Code
ターミナル	WindowsTerminal
PowerShell	powershell
Visual Studio	devenv

クリエイターツール

表記名	EXE 名
Adobe Photoshop	Photoshop
Illustrator	Illustrator
Acrobat Pro	Acrobat
Adobe XD	XD
Lightroom	Lightroom
AfterEffects	AfterFX
inDesign	InDesign
Dreamweaver	Dreamweaver

7.2 正規表現について

5.10. 管理下ユーザーのエージェント設定および 5.22. アラートの設定のネットワークタブの SSID/VPN 名の入力設定で SSID と VPN 名の入力に正規表現 (Regular Expression) を使うことができます。

正規表現は、文字列の中から特定のパターンを検索・抽出・置換するための記述ルールです。Jasmy Secure PC ではルールにしたがって記述する正規表現された SSID 名で複数の異なる安全なネットワーク環境に対応するために使用します。

正規表現に関しては下記 URL が参考になります。

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/dotnet/standard/base-types/regular-expressions>

なお、文字列の先頭と末尾に必要な"^"と"\$"については Jasmy Secure PC で自動的に付加されますので必須ではありません。

また以下はよく使われる正規表現パターンのサンプルになります。

- お使いのネットワークの SSID 名が"jasmysid-1" の場合
 - 全文一致させたい:jasmysid-1
 - 特定の文字で始まるものだけ許可したい:jasmy.* または ^jasmy.* または ^jasmy.*\$
 - 最後の文字以外一致、最後の 数字を任意にしたい:jasmysid-\d
 - 特定の文字を含むもの(部分一致)だけ許可したい:.*jasmy.*

8. 制限事項

・ログインパスワードは、8 文字以上で入力してください。英字・数字・記号の組み合わせを推奨します。利用できる特殊記号は (^ \$ * . [] { } () ? " ! @ # % & / \ , > < ' : ; | _ ~ ` = + -) になります。

・ユーザー追加を行っても、管理下リクエストをしたユーザーが承諾するまで、ユーザー一覧には表示されません。

・Jasmy Secure PC エージェント DR 利用端末に対しオンラインコマンドを発行しても、実行はされません。オンラインコマンドが実行できるのは、Jasmy Secure PC エージェント利用端末のみとなります。

・画面ロック:OFF コマンドを発行することはできますが、実行はされません。

・管理下ユーザーからの削除を行った場合、既に発行済みのコマンドは取り消すことができません。

・ユーザーの稼働時間は、休憩時間などを考慮していません。近似値としての表示であるため、正確でないことがあります。

・稼働ステータス(稼働/離席/休憩/非稼働)は、入力デバイスの挙動から自動的に判定し表示をしているため、実際の表示とは異なる場合があります。

・マウスクリック数は、マウスのホイールを使用した場合や、使用しているマウスの種類によっては、クリック数として正確にカウントできない場合があります。

・管理ユーザー(Jasmy Secure PC エージェント利用者)がネットワーク未接続の場合や、Jasmy Secure PC エージェント未使用の場合、ユーザーの端末詳細情報は更新されません。更新されない場合は、管理ユーザーの利用状況をご確認ください。

9. OSS ライセンス

本アプリケーションには、次の OSS ライセンスのモジュールが含まれます。

•Apache License 2.0

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including

the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of

the Derivative Works; and

- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a

result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

•The MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

•Zero-Clause BSD (0BSD)

SPDX short identifier: 0BSD

Note: Despite its name, Zero-Clause BSD is an alteration of the [ISC license](#), and is not textually derived from licenses in the BSD family. Zero-Clause BSD was originally approved under the name "Free Public License 1.0.0".

•Zero-Clause BSD

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

•ISC License (ISC)

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

•The 2-Clause BSD License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

•The 3-Clause BSD License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

•CC0 1.0 Universal

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER.

Statement of Purpose

The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") of an original work of authorship and/or a database (each, a "Work").

Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others.

For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the "Affirmer"), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights.

1. Copyright and Related Rights. A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following:

- i. the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;
- ii. moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);
- iii. publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;
- iv. rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;
- v. rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;
- vi. database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal

protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and

- vii. other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof.

2. Waiver. To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "Waiver"). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer's heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer's express Statement of Purpose.

3. Public License Fallback. Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer's express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer's Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "License"). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose.

4. Limitations and Disclaimers.

- a. No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.
- b. Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.
- c. Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person's

Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.

- d. Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work.

•Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution 4.0 International Public License ("Public License"). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions.

Section 1 – Definitions.

- a. **Adapted Material** means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image.
- b. **Adapter's License** means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License.
- c. **Copyright and Similar Rights** means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section [2\(b\)\(1\)-\(2\)](#) are not Copyright and Similar Rights.
- d. **Effective Technological Measures** means those measures that, in the absence of proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements.
- e. **Exceptions and Limitations** means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material.
- f. **Licensed Material** means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied this Public License.

- g. **Licensed Rights** means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to license.
- h. **Licensor** means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License.
- i. **Share** means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them.
- j. **Sui Generis Database Rights** means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world.
- k. **You** means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. **Your** has a corresponding meaning.

Section 2 – Scope.

- a. **License grant.**
 - 1. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to:
 - A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and
 - B. produce, reproduce, and Share Adapted Material.
 - 2. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions.
 - 3. Term. The term of this Public License is specified in Section [6\(a\)](#).
 - 4. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making modifications authorized by this Section [2\(a\)\(4\)](#) never produces Adapted Material.
 - 5. Downstream recipients.

- A. Offer from the Licensor – Licensed Material. Every recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License.
 - B. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material.
6. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section [3\(a\)\(1\)\(A\)\(i\)](#).

b. Other rights.

- 1. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise.
- 2. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License.
- 3. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties.

Section 3 – License Conditions.

Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions.

a. Attribution.

- 1. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must:
 - A. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material:
 - i. identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);
 - ii. a copyright notice;
 - iii. a notice that refers to this Public License;

- iv. a notice that refers to the disclaimer of warranties;
 - v. a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;
 - B. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and
 - C. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License.
2. You may satisfy the conditions in Section [3\(a\)\(1\)](#) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information.
 3. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section [3\(a\)\(1\)\(A\)](#) to the extent reasonably practicable.
 4. If You Share Adapted Material You produce, the Adapter's License You apply must not prevent recipients of the Adapted Material from complying with this Public License.

Section 4 – Sui Generis Database Rights.

Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material:

- a. for the avoidance of doubt, Section [2\(a\)\(1\)](#) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database;
- b. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material; and
- c. You must comply with the conditions in Section [3\(a\)](#) if You Share all or a substantial portion of the contents of the database.

For the avoidance of doubt, this Section [4](#) supplements and does not replace Your obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights.

Section 5 – Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

- a. **Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor offers the Licensed Material as-is and as-available, and makes no representations or warranties of any kind concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not known or discoverable.**

Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in part, this disclaimer may not apply to You.

- b. To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory (including, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental, consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of this Public License or use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of the possibility of such losses, costs, expenses, or damages. Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation may not apply to You.**
- c. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability.

Section 6 – Term and Termination.

- a. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically.
- b. Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section [6\(a\)](#), it reinstates:
 - 1. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the violation; or
 - 2. upon express reinstatement by the Licensor.

For the avoidance of doubt, this Section [6\(b\)](#) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for Your violations of this Public License.

- c. For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public License.
- d. Sections [1](#), [5](#), [6](#), [7](#), and [8](#) survive termination of this Public License.

Section 7 – Other Terms and Conditions.

- a. The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless expressly agreed.
- b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License.

Section 8 – Interpretation.

- a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this Public License.
- b. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the minimum extent

necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions.

- c. No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly agreed to by the Licensor.
- d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or authority.

Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in those instances will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons public licenses is dedicated to the public domain under the [*CC0 Public Domain Dedication*](#). Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons policies published at creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the use of the trademark “Creative Commons” or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public licenses.

Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.